OpenAPI zum Abrufen von ISE-Bereitstellungsinformationen für ISE 3.3 verwenden

Inhalt

Einleitung
<u>Hintergrund</u>
Voraussetzungen
Anforderungen
Verwendete Komponenten
Konfigurieren
Netzwerkdiagramm
Konfiguration auf der ISE
Python-Beispiele
Abrufen der Liste aller Knoten, die im Cluster bereitgestellt werden
Abrufen von Details eines bereitgestellten Knotens
Fehlerbehebung

Einleitung

In diesem Dokument wird das Verfahren zur Verwendung einer offenen API zur Verwaltung der Cisco Identity Services Engine (ISE)-Bereitstellung beschrieben.

Hintergrund

In modernen Unternehmensnetzwerken werden Sicherheit und Management immer komplexer und wichtiger. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, sind ab Cisco ISE 3.1 neuere APIs im OpenAPI-Format verfügbar, das eine robuste Netzwerkzugriffskontrolle und Richtlinienmanagement-Funktionen bietet. Der Administrator kann die ISE-Bereitstellung jetzt mithilfe von OpenAPI effizienter prüfen und proaktiv handeln, anstatt auf Problemberichte von Endbenutzern zu warten.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Cisco Identity Services Engine (ISE)
- REST-API

Python

Verwendete Komponenten

- ISE 3.3
- Python 3.10.0

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm



Konfiguration auf der ISE

Schritt 1: Hinzufügen eines offenen API-Administrationskontos

Um einen API-Administrator hinzuzufügen, navigieren Sie zu Administration > System > Admin Access > Administrators > Admin Users > Add.

≡	≡ ^{adjude} Identity Services Engine				Administra	tion / System		📥 Ucense Warning	Q & Ø	Q A
Щ	Bookmarks	Deployment Licensing	Certific	ates Logging	Maintenance	Upgrade Health Che	ecks Backup & Resto	re Admin Access Settings		
	Dashboard	Authentication		desisietzet						
ь	Context Visibility	Authorization	> A	aministrat	ors					0.0
*	Operations	Administrators	~	Edit + Add	Change Status	Delete			Selected 0 Total 2	U
.0	Policy	Admin Users		Status	Name	Description First	Name Last Name Emi	al Address Admin Groups		
20	Administration	Admin Groups		Enabled	a admin	Default Arlmin User		Super Admin		
di.	Work Centers	Settings	÷	Enabled	a ApiAdmin			ERS Admin		
?	Interactive Help									

API-Administrator

Schritt 2: Aktivieren der offenen API auf der ISE

Die offene API ist auf der ISE standardmäßig deaktiviert. Um sie zu aktivieren, navigieren Sie zu Administration > System > Settings > API Settings > API Service Settings. Schalten Sie die Open

API-Optionen um. Klicken Sie auf Speichern.

$\equiv rac{\mathrm{diade}}{\mathrm{cisco}}$ Identity Services Engine	Administration / System	License Warning	Q	۵	0	۵	۹
Identity Services Engine Isokwarks Dashboard Client Dashboard Context Visibility Operations Administration Poolicy Onteractive Help Interactive Help Interactive Help Network Detail Network Detail Detail Detail Detail Network Detail	Administration / System APP Settings Node rip Settings n Settings n Settings na MOM / UEM Settings ver Settings ver ver Settings ver Settings Cennect ver Pa OntS Services Setsions Disable CSRF Check for Enhanced Security (Not compatible with pre ISE 2.3 Clients) • CSRF For ERS Request (compatible with ERS clients older than ISE 2.3)	License Worning -	Q			Q	A
inter Enab	sctive Help fe TAC Support Cases						

OpenAPI aktivieren

Schritt 3: Erkunden der offenen ISE-API

Navigieren Sie zu Administration > System > Settings > API Settings > Overview. Klicken Sie auf API-Besuchslink öffnen.

≡	dentity Services E	Engine				Administra	tion / Syster	•		A	License Warning	Q	۵ (D 0	A
Щ	Bookmarks	Deployment	Licensing	Certificates	Logging	Maintenance	Upgrade	Health Checks	Backup & Restore	Admin Access	Settings				
	Dashboard	Client Provisionin	0		ottingo										
志 火	Context Visibility Operations	FIPS Mode Security Settings Alarm Settings		API Settings Overview API Service Settings API Gateway Settings											
-0	Policy	General MDM / U	JEM Settings	API Sen	rices Overvie	w									
20	Administration	Posture		> You can m Starting C	anage Cisco ISE sco ISE Release										
-fili	Work Centers	Profiling		The ERS a Currently,	nd OpenAPI ser ERS APIs also o	vices are HTTPS-only perate over port 9060	REST APIs that 0. However, port	operate over port 443. 9060 might not be sup	ported for ERS APIs in late	r					
		Protocols		> Both the A in the API	releases. We re PI services are Service Setting	commend that you on disabled by default. E s tab.	nable the API se	for ERS APIs. Invices by clicking the c	corresponding toggle buttor	15					
?	Interactive Help	Endpoint Scripts		> To use eith	er API service,	you must have the ER	S-Admin or ERS	Operator user group	assignment.						
		Proxy		For more i https://10	nformation on IS 106.33.92:442	E ERS API, please vis 40/ers/sdk	sit:								
		SMTP Server SMS Gateway		For opena ERS_V1	pi documention	for ERS, click below:									
		System Time		For more i	nformation on IS	E Onen API, niesse v	icit-								
		API Settings Data Connect			100.00.02.042	ERS AP	1								

OpenAPI aufrufen

Python-Beispiele

Abrufen der Liste aller Knoten, die im Cluster bereitgestellt werden

Die API listet alle Knoten auf, die im Cluster bereitgestellt werden.

Schritt 1: Erforderliche Informationen für einen API-Aufruf.

Methode	HOLEN
URL	https:// <ise-pan-ip>/api/v1/deployment/node</ise-pan-ip>
Anmeldeinformationen	Open API-Kontoinformationen verwenden
Header	Akzeptieren: Anwendung/json Inhaltstyp: Anwendung/json

Schritt 2: Suchen Sie nach der URL, die zum Abrufen von Bereitstellungsinformationen verwendet wird.

💮 Swagge	Г ния	Select a definition Deployment	~
Cisco I https://10.33.024	SE API - Deployment (III) (III)		
Servers https://10,106.3	1.92:44240 - Inferred Uri 🗸		
deployme	ent-api-controller the deployment API		~
node-api-	controller the node API		~
profile-ap	i-controller the profile API		~
Node Dep	loyment		^
GET /a	ri/vi/deployment/node Retrieve the list of all the nodes that are deployed in the cluster.		▲ ÎI

API-URI

Schritt 3: Hier ist das Beispiel des Python-Codes. Kopieren Sie den Inhalt, und fügen Sie ihn ein. Ersetzen Sie die ISE-IP, den Benutzernamen und das Kennwort. Speichern Sie die Datei als Python, um sie auszuführen.

Stellen Sie sicher, dass eine gute Verbindung zwischen der ISE und dem Gerät besteht, auf dem das Python-Codebeispiel ausgeführt wird.

<#root>

```
from requests.auth import HTTPBasicAuth
import requests
requests.packages.urllib3.disable_warnings()
if __name__ == "__main__":
    url = "
    https://10.106.33.92/api/v1/deployment/node
"
    headers = {
    "Accept": "application/json", "Content-Type": "application/json"
```

```
} basicAuth = HTTPBasicAuth(
"ApiAdmin", "Admin123"
)
    response = requests.get(url=url, auth=basicAuth, headers=headers, verify=False)
    print("Return Code:")
    print(response.status_code)
    print("Expected Outputs:")
    print(response.json())
```

Hier sehen Sie das Beispiel der erwarteten Ergebnisse.

Return Code: 200 Expected Outputs: {'response': [{'hostname': 'ISE-BGL-CFME01-PAN', 'fqdn': 'ISE-BGL-CFME01-PAN.cisco.com', 'ipAddress': '192.168.20.240', 'roles': ['PrimaryAdmin'],

Abrufen von Details eines bereitgestellten Knotens

Diese API ruft detaillierte Informationen zum jeweiligen ISE-Knoten ab.

Schritt 1: Erforderliche Informationen für einen API-Aufruf.

Methode	HOLEN
URL	https:// <ise-pan- IP>/api/v1/deployment/node/<ise-node- Hostname></ise-node- </ise-pan-
Anmeldeinformationen	Open API-Kontoinformationen verwenden
Header	Akzeptieren: Anwendung/json Inhaltstyp: Anwendung/json

Schritt 2: Suchen Sie nach der URL, die zum Abrufen der spezifischen ISE-Knoteninformationen verwendet wird.

Swagger.	Select a definition Deployment	*	
Cisco ISE API - Deployment			
Servers https://10.106.33.92:44240 - Inferred Url V			
deployment-api-controller the deployment API		~	
node-api-controller the node API		~	
profile-api-controller the profile APi		~	
Node Deployment		^	
GET /api/vl/deployment/node Retrieve the list of all the nodes that are deployed in the cluster.		∨ ≜	
POST /api/v1/deployment/node Register a standakine node to the cluster		∨ ≜	
CET /api/vl/deployment/node/{hostname} Retrieve details of a deployed node.		^ ≜	
This API retrieves detailed information of the deployed node.			

API-URI

Schritt 3: Hier ist das Beispiel des Python-Codes. Kopieren Sie den Inhalt, und fügen Sie ihn ein. Ersetzen Sie die ISE-IP, den Benutzernamen und das Kennwort. Speichern Sie die Datei als Python, um sie auszuführen.

Stellen Sie sicher, dass eine gute Verbindung zwischen der ISE und dem Gerät besteht, auf dem das Python-Codebeispiel ausgeführt wird.

<#root>

```
from requests.auth import HTTPBasicAuth
import requests
requests.packages.urllib3.disable_warnings()
if _____name___ == "____main___":
 url = "
https://10.106.33.92/api/v1/deployment/node/ISE-DLC-CFME02-PSN
...
    headers = \{
"Accept": "application/json", "Content-Type": "application/json"
}
    basicAuth = HTTPBasicAuth(
"ApiAdmin", "Admin123"
)
    response = requests.get(url=url, auth=basicAuth, headers=headers, verify=False)
    print("Return Code:")
    print(response.status_code)
    print("Expected Outputs:")
    print(response.json())
```

Hier sehen Sie das Beispiel der erwarteten Ergebnisse.

Return Code:

200 Expected Outputs:

{'response': {'hostname': 'ISE-DLC-CFME02-PSN', 'fqdn': 'ISE-DLC-CFME02-PSN.cisco.com', 'ipAddress': '192.168.41.240', 'roles': [], 'services': ['Session', 'fragma': 'ISE-DLC-CFME02-PSN', 'fragma'; 'ISE-DLC-CFME02-PSN', 'f

Fehlerbehebung

Um Probleme im Zusammenhang mit den Open APIs zu beheben, legen Sie dieLog-Ebene für die apiservicecomponent im KonfigurationsfensterDebug Log auf DEBUG fest.

Um das Debugging zu aktivieren, navigieren Sie zu Operations > Troubleshoot > Debug Wizard > Debug Log Configuration > ISE Node > apiservice.

=	dentity Services	Engine		Or	perations / Troubl	leshoot			۹	۵	0	٥	A
н	Bookmarks	Diagnostic Tools Download L	ogs Del	bug Wizard									
≣ उ १ ४	Dashboard Context Visibility Operations	Debug Profile Configuration Debug Log Configuration	Node List	ug Level Co	nfiguration								3
-0	Policy		0 Edit	← Reset to Default	Log Filter Enable	Log Filter Disable					All		7
8.	Administration			Component Name	∧ Log Level	Description	Log file Name	Log Filter					
d.	Work Centers		0	accessfilter	INFO	RBAC resource access filter	ise-psc.log	Disabled					*
			0	Active Directory	WARN	Active Directory client internal messages	ad_agent.log						
?	Interactive Help		0	admin-ca	INFO	CA Service admin messages	ise-psc.log	Disabled					
			0	admin-infra	INFO	infrastructure action messages	ise-psc.log	Disabled					
			0	admin-license	INFO	License admin messages	ise-psc.log	Disabled					
			0	ai-analytics	INFO	Al Analytics	ai-analytics.log	Disabled					
			0	anc	INFO	Adaptive Network Control (ANC) debug	ise-psc.log	Disabled					
			0	api-gateway	INFO	API Gateway native objects logs	api-gateway.log	Disabled					
			0	apiservice	DEBUG	ISE API Service logs	apl-service.log	Disabled					
			0	bootstrap-wizard	INFO	Bootstrap wizard messages Save I Can	-psc.log	Disabled					
			0	ca-service	INFO	CA Service messages	caservice.log	Disabled					

Debuggen von API-Diensten

Um Debug-Protokolle herunterzuladen, navigieren Sie zu Operations > Troubleshoot > Download Logs > ISE PAN Node > Debug Logs.

≡	dentity Services	Engine		Operations / Trou	bleshoot		🔺 License Warning 🕻	۵ ۵	0	Q X	
Ц	Bookmarks	Diagnostic Tool	s Download Logs	Debug Wizard							
53	Dashboard	IS	E-BGL-CFME01-PAN								
명	Context Visibility	IS	E-BGL-CFME02-MNT	Delete L [*] Expand All S?Collapse A	UI						
*	Operations	IS IS	E-DLC-CFME01-PSN	Debug Log Type	Log File	Description	Size				
0	Policy	IS	E-RTP-CFME01-PAN	✓ Application Logs						î	
80	Administration	IS	E-RTP-CFME02-MNT	> ad_agent (1) (100 KB)						_	
đ	Work Centers	×	,	> ai-analytics (11) (52 KB)						-11	
				> api-gateway (16) (124 KB)							
?	Interactive Help				api-service (all logs)	API Service debug messages	208 KB				
				0	api-service.log		12 KB				
				0	api-service.log.2024-03-24-1		4.0 KB				
					api-service.log.2024-04-07-1		4.0 KB				

Debug-Protokolle herunterladen

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.