Hinzufügen von Speicherplatz zu einer VM, wenn eine Partition voll ist

Inhalt

Einführung Hintergrundinformationen Vorgehensweise Abschnitt 1: Bestimmen, wo Platz hinzugefügt werden muss, und entscheiden Sie, wie viel Abschnitt 2: Suchen nach verfügbarem, nicht zugewiesenen Speicherplatz in der Volume-Gruppe Abschnitt 3: Prüfen Sie, ob genügend Speicherplatz im Datenspeicher vorhanden ist. Abschnitt 4: Verwenden Sie freien Speicherplatz im Datenspeicher, um den Speicherplatz für das virtuelle System zu erhöhen. Abschnitt 5: Hinzufügen eines neuen Speicherplatzes zur Partition Abschnitt 6: Größe des physischen Volumens ändern Abschnitt 7 - Vergrößern der Volume Group, um den neuen Speicherplatz zu nutzen Abschnitt 8 - Größe des Dateisystems auf dem logischen Volume ändern, um den neuen Speicherplatz zu nutzen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie Linux Virtual Machines (VMs) Festplattenspeicher hinzufügen.

Hintergrundinformationen

Linux (und Linux VMs) werden auf echten oder virtuellen Festplatten installiert. Hinzu kommt ein Volume Manager, gefolgt von einem Dateisystem, das in der Regel verwendet wird.

Für eine Linux VM sind diese Schritte erforderlich, um die Größe eines Dateisystems zu erhöhen:

- 1. Stellen Sie fest, wo Sie Platz hinzufügen müssen, und entscheiden Sie, wie viel Platz Sie benötigen.
- 2. Überprüfen Sie, ob in der Volume-Gruppe verfügbarer Speicherplatz verfügbar ist.
- 3. Überprüfen Sie, ob im Datenspeicher verfügbarer Speicherplatz vorhanden ist.
- 4. Verwenden Sie freien Speicherplatz im Datenspeicher, um den Speicherplatz für das virtuelle System zu erhöhen.
- 5. Fügen Sie der Partition den neuen Speicherplatz hinzu.
- 6. Größe des physischen Volumes ändern.
- 7. Erweitern Sie die Größe der Volume-Gruppe, sodass sie den neuen Speicherplatz nutzt.
- 8. Ändern Sie die Größe des Dateisystems auf dem logischen Volume, sodass es den neuen

Speicherplatz verwendet.

Hinweis: Viele der Größenanpassungsoptionen sind RISKY und können dazu führen, dass die VM nicht mehr startfähig ist oder beschädigte Daten enthält. Seien Sie vorsichtig.

Hinweis: Bevor Sie den Speicherplatz erhöhen, stellen Sie sicher, dass Sie das vorhandene Dateisystem bereinigt haben. Oft gibt es Dateien in /tmp, /var/tmp, /var/tmp/brehop und /var/log, die nicht benötigt werden und anstelle des Hinzufügens von Speicherplatz gelöscht werden können.

Vorgehensweise

Abschnitt 1: Bestimmen, wo Platz hinzugefügt werden muss, und entscheiden Sie, wie viel

- Verwenden Sie den Befehl Disk Free (df), um herauszufinden, welche Partition mehr Speicherplatz benötigt und wo sie sich befindet. Notieren Sie die Werte für das Dateisystem und die Mounted On (Eingemountet). Zum Beispiel Dateisystem: <u>/dev/mapper/VolGroup00-LogVol03</u> Mounted On: <u>/data</u>.
- #df -h Dies ist Dateisystem: die Beispielausgabe für den Befehl df -h: [root@sessionmgr02 ~] # df -h Size Used Avail Use% Mounted on Filesystem /dev/mapper/VolGroup00-LogVol00 18G 2.4G 15G 15% / /dev/mapper/VolGroup00-LogVol02 5.7G 140M 5.3G 3% /home /dev/mapper/VolGroup00-LogVol03 30G 27G 1.5G 97% /data /dev/sda1 99M 40M 55M 43% /boot tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm tmpfs 8.0G 1.1G 7.0G 13% /data/sessions.1 2. Verwenden Sie den Befehl Physical Volume Display (pvdisplay), um den Namen des physischen Volumes (PV) anzuzeigen, in dem sich die Volume-Gruppe befindet. Notieren
- physischen Volumes (PV) anzuzeigen, in dem sich die Volume-Gruppe befindet. Notieren Sie den Wert für den PV-Namen (z. B. 'PV Name: <u>/dev/sda2</u>').

Dies ist die Beispielausgabe für PV-Name: den Befehl pvdisplay: [root@sessionmgr02 ~] # pvdisplay --- Physical volume ---PV Name /dev/sda2 VG Name VolGroup00 PV Size 69.89 GB / not usable 18.64 MB Allocatable yes PE Size (KByte) 32768 Total PE 2236 Free PE 320 Allocated PE 1916 PV UUID HO3ICX-nRhO-FaBA-MvB3-Zlzv-JLG4-vNFQeU Hinweis: Der PV-Name (/dev/sda2) zeigt zwei Dinge. Der erste Teil (/dev/sda) zeigt das

Gerät und der zweite Teil (2) zeigt die Partitionsnummer an.

 Notieren Sie, wie viel Speicherplatz Sie hier hinzufügen möchten (oder benötigen) (z. B. 5 für 5 Gigabyte). Speicherplatz hinzufügen <Menge>:

Abschnitt 2: Suchen nach verfügbarem, nicht zugewiesenen Speicherplatz in der Volume-Gruppe

- Geben Sie den Befehl Volume Group Display (vgdisplay) ein, um die Größe des freien physischen Ausmaßes (PE) zu überprüfen. Notieren Sie die Werte für ALLOC PE/Size und Free PE/Size. Beispiel: Alloc PE / Size: <u>59,88</u> Free PE / Size: <u>15,00</u>.
 - # vgdisplay Alloc-PE/Größe: Freie Dies zeigt die Beispielausgabe für den Befehl vgdisplay: PE/Größe: [root@sessionmgr02 ~] # vgdisplay --- Volume group ---VG Name VolGroup00 System ID Format lvm2 Metadata Areas 1 Metadata Sequence No 9 VG Access read/write VG Status resizable MAX LV 0 Cur LV 4 Open LV 4 Max PV 0 Cur PV 1 Act PV 1 VG Size 74.88 GB PE Size 32.00 MB Total PE 2396 Alloc PE / Size 1916 / 59.88 GB Free PE / Size 480 / 15.00 GB VG UUID pPSNBU-FRWO-z3aC-iAxS-ewaw-jOFT-dTcBKd
- 2. Wenn der freie PE-Größe größer ist als der hinzuzufügende Speicherplatz, fahren Sie mit **Abschnitt 7** dieses Dokuments fort. Fahren Sie andernfalls mit **Abschnitt 3** fort.

Abschnitt 3: Prüfen Sie, ob genügend Speicherplatz im Datenspeicher vorhanden ist.

1. Melden Sie sich als Administrator beim vSphere-Client an (z. B.

				Contraction of the second seco	
	VMware vSphere Client			×	
	vmware VMware vSphere ^{**} Client				
To directly manage a single host, enter the IP address or host name. To manage multiple hosts, enter the IP address or name of a vCenter Server.					
	IP address / <u>N</u> ame:	23 💌			
	<u>U</u> ser name:	root			
	<u>P</u> assword:	****			
root)		Use <u>W</u> indo	n <u>C</u> lose	s <u>H</u> elp	
2. Wähler	n Sie in der Struktur die obers	te Ebene aus	(in der Regel die IP	-Adresse des	
	 I0.201.167.125 S.5.4IO.TEST. MOP_Test_ses R88_HA2_qnsi R88_HA2_qnsi R88_HA2_qnsi R88_HA2_qnsi R88_HA2_qnsi R88_HA2_qnsi R88_HA2_sess 	10:501.167.9 ssionmgr02 01 02 03 04 sionmgr01	dooleyville-esx1 Getting Started Configuration Remote Tech St General		
Svetor	R88_HA2_ses:	sionmgr02 uM01	Manufacturer:		
OVSIELL	137.				

Systems).

3. Überprüfen Sie den freien Speicherplatz im Datenspeicher unter der Registerkarte Zusammenfassung, um sicherzustellen, dass genügend Platz für die Erweiterung der Partition vorhanden ist.

64- J-1.



Hinweis: Wenn genügend freier Speicherplatz für diese Erweiterung vorhanden ist, fahren Sie mit **Abschnitt 4 fort**. Wenn nicht genügend freier Speicherplatz vorhanden ist, beenden Sie diese Prozedur, und fügen Sie dem Datenspeicher Speicherplatz hinzu, bevor Sie fortfahren.

Abschnitt 4: Verwenden Sie freien Speicherplatz im Datenspeicher, um den Speicherplatz für das virtuelle System zu erhöhen.

1. Melden Sie sich bei der VM an, und schalten Sie sie mithilfe des Befehls **shutdown -h jetzt aus**.

```
# shutdown -h now
Dieses Beispiel zeigt die Ausgabe f
ür den Befehl shutdown -h now:
[root@sessionmgr02 ~]# shutdown -h now
```

Broadcast message from root (pts/0) (Wed Dec 18 11:48:20 2013):

The system is going down for system halt NOW!

 Wählen Sie im VMWare vSphere Client das virtuelle System aus, und markieren Sie es. Klicken Sie dann auf der Registerkarte "Getting Started" auf Edit virtual machine settings.



3. Wählen Sie im Popup-Fenster die Option Festplatte 1

aus.		
MOP_Test_sessionmgr02 - Virtu	al Machine Properties	
Hardware Options Resources		Virtual Machine Version: 7
Show All Devices	Add Remove	Disk File [datastore1] MOP_Test_sessionmgr02/MOP_Test_sessionmg
Hardware Memory CPUs Video card VMCI device SCSI controller 0 Hard dick 1	Summary 32768 MB 2 Video card Restricted IST Logic Parallel Virtual Dick	Disk Provisioning Type: Thick Provisioned Size: 70 - GB - Maximum Size (GB): 238.68
Retrock 1 Retrock 1 Floppy drive 1	172-VLAN Floppy 1	Virtual Device Node SCSI (0:0) Hard disk 1 Mode Independent

4. Erhöhen Sie die bereitgestellte Größe der Festplatte um den in Abschnitt 1, Schritt 3, ausgewählten Betrag. Klicken Sie anschließend auf OK.Hinweis: Die erhöhte Menge muss kleiner sein als die Menge an freiem Speicherplatz im Datenspeicher. Nicht überprovisionieren.



5. Klicken Sie in vShere auf das grüne Dreieck, um die hervorgehobene VM



Minuten, bis das virtuelle System vollständig geladen ist.

6. Melden Sie sich nach dem Booten des virtuellen Systems als root an.

ssh

Dieses Beispiel zeigt die Ausgabe für den **Befehl ssh**: [root@pcrfclient01 ~]# **ssh 172.10.1.30**

\\Last login: Wed Dec 18 11:48:14 2013 from 172.10.1.9

Spacewalk kickstart on 2010-08-23

[root@sessionmgr02 ~]#

 Suchen Sie die Festplattengröße mit dem Befehl Fixed Disk (fdisk) f
ür den PV-Namen, den Sie in Abschnitt 1 Schritt 2 notiert haben. Notieren Sie die Festplattengröße. Zum Beispiel Festplattengröße: <u>75,0 GB</u>.

fdisk -1 /dev/sda
Festplattengröße:_____Dieses Beispiel zeigt die Ausgabe
für den Befehl fdisk -l /dev/sda:
[root@sessionmgr02 ~]# fdisk -1 /dev/sda

Disk /dev/sda2: 75.0 GB, 75047454720 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 9124 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Diese Beispielausgabe zeigt, dass /dev/sda2 derzeit 75G zugewiesen ist.

Abschnitt 5: Hinzufügen eines neuen Speicherplatzes zur Partition

 Um die Größe der Partition zu ändern, geben Sie den Befehl fdisk ein und verwenden Sie den PV-Namen (aus Abschnitt 1 Schritt 2) ohne die Zahl am Ende.
 # fdisk

Dieses Beispiel zeigt die Ausgabe für den Befehl fdisk /dev/sda: [root@sessionmgr02 ~]# fdisk /dev/sda

The number of cylinders for this disk is set to 9137. There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024, and could in certain setups cause problems with: 1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO) 2) booting and partitioning software from other OSs (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)

Command (m for help):

2. Geben Sie an der Eingabeaufforderung **p** ein, und drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Partitionstabelle anzuzeigen.

Command (m for help): ${\bf p}$

Dieses Beispiel zeigt eine Ausgabe, die die Partitionstabelle anzeigt, nachdem Sie den Buchstaben 'p' eingegeben haben:

Command (m for help): p

Disk /dev/sda: 75.1 GB, 75161927680 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 9137 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot **Start** End Blocks **Id** System /dev/sda1 * 1 13 104391 83 Linux /dev/sda2 **14** 9137 73288530 **8e** Linux LVM

Command (m for help):

- 4. Löschen Sie den Partitionseintrag für das Gerät, dessen Größe Sie ändern möchten. Geben Sie **d** an der Eingabeaufforderung ein.

Command (m for help): **d Dieses Beispiel zeigt die Ergebnisse nach der Eingabe von d**: Disk /dev/sda: 75.1 GB, 75161927680 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 9137 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 1 13 104391 83 Linux

/dev/sda2 14 9137 73288530 8e Linux LVM

Command (m for help): **d** Partition number (1-4):

5. Geben Sie an der Eingabeaufforderung für die Partitionsnummer die Partitionsnummer ein,

die Sie löschen möchten, und drücken Sie die **Eingabetaste**. (Die Nummer am Ende des Gerätenamens ist die Partitionsnummer.)

Partition number (1-4): <number>
Dieses Beispiel zeigt die Ergebnisse nach Eingabe der Partitionsnummer:
Disk /dev/sda: 75.1 GB, 75161927680 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9137 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 13 104391 83 Linux
/dev/sda2 14 9137 73288530 8e Linux LVM
Command (m for help): d
Partition number (1-4): 2
Command (m for help):

6. Geben Sie an der Eingabeaufforderung **n** ein, um eine neue Partition zu erstellen. Command (m for help): n

Dieses Beispiel zeigt die Ergebnisse nach der Eingabe von n:

Disk /dev/sda: 75.1 GB, 75161927680 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 5221 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Dev	ice Boot	Start	End	Blocks	Id	System	
/dev/	sda1 *	1	13	104391	83	Linux	
/dev/	sda2	14	9137	73288530	8e	Linux	LVM
Command (m for help): d Partition number (1-4): 2							
Command (m for help): n							
Comman	nd action	L					
е	extended	l					
р	primary	partition (1-4)				

```
Command (m for help): n
```

7. Geben Sie p für eine primäre Partition ein.

```
Command (m for help): p

Dieses Beispiel zeigt die Ausgabe nach der Eingabe von p:

Disk /dev/sda: 75.1 GB, 75161927680 bytes

255 heads, 63 sectors/track, 5221 cylinders

Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System

/dev/sda1 * 1 13 104391 83 Linux

/dev/sda2 14 9137 73288530 8e Linux LVM

Command (m for help): d

Partition number (1-4): 2

Command (m for help): n

Command action

e extended

p primary partition (1-4)

p

Partition number (1-4):
```

 Geben Sie an der Eingabeaufforderung f
ür die Partitionsnummer die Partitionsnummer ein und dr
ücken Sie die Eingabetaste (dieselbe Partitionsnummer wie die gel
öschte Partition). In diesem Beispiel ist die Zahl 2.

```
Partition number (1-4): 2
Dieses Beispiel zeigt die Ergebnisse nach Eingabe der Partitionsnummer:
Disk /dev/sda: 75.1 GB, 75161927680 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 5221 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

        Start
        End
        Blocks
        Id
        System

        1
        13
        104391
        83
        Linux

        14
        9137
        73288530
        8e
        Linux LVM

  Device Boot Start
/dev/sda1 *
/dev/sda2
Command (m for help): d
Partition number (1-4): 2
Command (m for help): n
Command action
  e extended
  p primary partition (1-4)
р
Partition number (1-4): 2
```

First cylinder (14-9137, default 14):

9. Überprüfen Sie, ob der Standardwert für die erste Zylindernummer dem Startwert aus Schritt 3 dieses Abschnitts entspricht. Ist dies der Fall, drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Standardeinstellung zu akzeptieren. Wenn die Datei nicht übereinstimmt, stellen Sie sicher, dass sie sich nicht mit vorhandenen Partitionen überschneidet, geben Sie den Wert manuell ein und betätigen Sie die **Eingabetaste**.Dieses Beispiel zeigt die Ergebnisse, nachdem Sie den Standardwert akzeptiert haben und die Eingabetaste drücken:

```
Disk /dev/sda: 75.1 GB, 75161927680 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 5221 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
```

Device Boot Start End dev/sda1 * 1 13 Blocks Id System /dev/sda1 * 13 104391 83 Linux 14 9137 73288530 8e Linux LVM /dev/sda2 Command (m for help): d Partition number (1-4): 2 Command (m for help): n Command action e extended p primary partition (1-4) q Partition number (1-4): 2 First cylinder (14-9790, default 14): Using default value 14 Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (14-9790, default 9790):

10. Drücken Sie für den Wert Letzter Zylinder die Eingabetaste, um den Standardwert zu verwenden.Dieses Beispiel zeigt die Ergebnisse, nachdem Sie den Standardwert akzeptiert haben und die Eingabetaste drücken:

```
Disk /dev/sda: 75.1 GB, 75161927680 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 5221 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
```

Device Boot	Start	End	Blocks	Id	System
/dev/sda1 *	1	13	104391	83	Linux
/dev/sda2	14	9137	73288530	8e	Linux LVM
Command (m for help): d					
Partition number (1-4): 2					

```
Command (m for help): n
Command action
 e extended
 p primary partition (1-4)
р
Partition number (1-4): 2
First cylinder (14-9790, default 14):
Using default value 14
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (14-9790, default 9790):
Using default value 9790
```

Command (m for help):

11. Geben Sie an der Eingabeaufforderung t ein, und drücken Sie die Eingabetaste. Command (m for help): t

Dieses Beispiel zeigt die Ergebnisse nach der Eingabe von t:

Disk /dev/sda: 75.1 GB, 75161927680 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 5221 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Device BootStartEndBlocksIdSystemdev/sda1*11310439183Linuxdev/sda2149137732885308eLinuxLVM /dev/sda1 * /dev/sda2

Command (m for help): d Partition number (1-4): 2

Command (m for help): n Command action

e extended

р

p primary partition (1-4) Partition number (1-4): 2 First cylinder (14-9790, default 14): Using default value 14 Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (14-9790, default 9790): Using default value 9790

Command (m for help): t Partition number (1-4):

12. Geben Sie an der Eingabeaufforderung für die Partitionsnummer die Partitionsnummer ein, deren Größe Sie ändern möchten, und drücken Sie die Eingabetaste.

```
Partition number (1-4): 2
Dieses Beispiel zeigt die Ergebnisse nach Eingabe der Partitionsnummer:
Disk /dev/sda: 75.1 GB, 75161927680 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 5221 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
                                     Blocks Id System
 Device Boot Start End
                1 13 104391 83 Linux
14 9137 73288530 8e Linux LVM
/dev/sda1 *
/dev/sda2
Command (m for help): d
Partition number (1-4): 2
Command (m for help): n
Command action
 e extended
    primary partition (1-4)
 р
р
Partition number (1-4): 2
```

```
First cylinder (14-9790, default 14):
Using default value 14
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (14-9790, default 9790):
Using default value 9790
```

Command (m for help): t Partition number (1-4): 2 Hex code (type L to list codes):

 Geben Sie an der Hex-Codeaufforderung den Hexadezimalcode ein. Dies ist der ID-Wert aus Schritt 3 in diesem Abschnitt. Drücken Sie die Eingabetaste.

```
Hex code (type L to list codes): 8e
    Dieses Beispiel zeigt die Ergebnisse nach Eingabe des Hexadezimalcodes:
    Disk /dev/sda: 75.1 GB, 75161927680 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 5221 cylinders
    Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

        Device Boot
        Start
        End
        Blocks
        Id
        System

        dev/sda1 *
        1
        13
        104391
        83
        Linux

        dev/sda2
        14
        9137
        73288530
        8e
        Linux LVM

    /dev/sda1 *
    /dev/sda2
    Command (m for help): d
    Partition number (1-4): 2
    Command (m for help): n
    Command action
      e extended
      p primary partition (1-4)
    α
    Partition number (1-4): 2
   First cylinder (14-9790, default 14):
   Using default value 14
   Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (14-9790, default 9790):
   Using default value 9790
    Command (m for help): t
    Partition number (1-4): 2
   Hex code (type L to list codes): 8e
    Changed system type of partition 2 to 8e (Linux LVM)
    Command (m for help):
14. Geben Sie an der Eingabeaufforderung w ein, um die Partition auf den Datenträger zu
```

14. Geben Sie an der Eingabeaufforderung w ein, um die Partition auf den Date schreiben.

```
Command (m for help): \boldsymbol{w}
```

```
Dieses Beispiel zeigt die Ergebnisse, nachdem Sie w an der Eingabeaufforderung eingegeben haben:
```

```
Disk /dev/sda: 75.1 GB, 75161927680 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 5221 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
```

End Device Boot Start Blocks Id System 13 1 14 83 Linux /dev/sda1 * 104391 9137 73288530 8e Linux LVM /dev/sda2 Command (m for help): d Partition number (1-4): 2 Command (m for help): n Command action е extended primary partition (1-4) р р

Partition number (1-4): 2 First cylinder (14-9790, default 14): Using default value 14 Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (14-9790, default 9790): Using default value 9790 Command (m for help): t Partition number (1-4): 2 Hex code (type L to list codes): 8e Changed system type of partition 2 to 8e (Linux LVM) Command (m for help): w The partition table has been altered! Calling ioctl() to re-read partition table. WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Device or resource busy. The kernel still uses the old table. The new table will be used at the next reboot. Syncing disks. [root@sessionmgr02 ~]# Dadurch wird fdisk beendet und Sie gelangen zur Root-Eingabeaufforderung.

- 15. Starten Sie die VM neu, um sicherzustellen, dass die neuen Einstellungen mit dem Kernel übereinstimmen.
 - # init 6
- 16. Nachdem die VM den Neustart (etwa 5 Minuten) abgeschlossen hat, melden Sie sich als root bei (ssh) der VM an.
- 17. Überprüfen Sie, ob die Festplattengröße mit dem Befehl fdisk -I <PV Name> größer ist, um die neue Partitionsgröße anzuzeigen (PV Name ist aus Abschnitt 1 Schritt 2). [root@sessionmgr02 ~]# fdisk -1 /dev/sda

Disk /dev/sda2: 80.4 GB, 80418562560 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 9777 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Diese Beispielausgabe zeigt, dass /dev/sda nun 80 Gigabyte zugewiesen sind.

Abschnitt 6: Größe des physischen Volumens ändern

Warnung: Dieses Verfahren ist etwas RISKIERLICH. Seien Sie vorsichtig.

 Geben Sie den Befehl Physical Volume Resize (pvresize) gefolgt vom PV-Namen ein, um die Größe der Partition so zu ändern, dass sie in den aktuell zugewiesenen Speicherplatz passt.
 # pvresize /dev/sda2
 Dieses Beispiel zeigt die Ergebnisse nach Eingabe des Befehls pvresize:

[root@sessionmgr02 ~]# pvresize /dev/sda2

Physical volume "/dev/sda2" changed

1 physical volume(s) resized / 0 physical volume(s) not resized

2. Geben Sie den Befehl **vgdisplay ein**, um die Free PE Size (Freie PE-Größe) zu überprüfen, um den zusätzlichen Speicherplatz anzuzeigen.Dieses Beispiel zeigt die Ergebnisse nach Eingabe des Befehls **vgdisplay**:

[root@sessionmgr02 ~]# vgdisplay
--- Volume group --VG Name VolGroup00

```
System ID
Format lvm2
Metadata Areas 1
Metadata Sequence No 9
VG Access read/write
VG Status resizable
MAX LV 0
Cur LV 4
Open LV 4
Max PV 0
Cur PV 1
Act PV 1
VG Size 74.88 GB
PE Size 32.00 MB
Total PE 2396
Alloc PE / Size 1916 / 59.88 GB
Free PE / Size 480 / 15.00 GB
VG UUID pPSNBU-FRWO-z3aC-iAxS-ewaw-jOFT-dTcBKd
Im Beispiel wird der im vorherigen Abschnitt hinzugefügte Speicherplatz veranschaulicht.
```

Abschnitt 7 - Vergrößern der Volume Group, um den neuen Speicherplatz zu nutzen

 Geben Sie den Befehl df ein, um die Partition zu finden, die mehr Speicherplatz benötigt, um zu überprüfen, ob die ursprünglich in Abschnitt 1 Schritt 1 aufgezeichneten Informationen korrekt sind.Zeichnen Sie das Dateisystem auf, und montieren Sie die Werte aus der Ausgabe des df-Befehls.

```
# df -h
Dateisystem:
[root@sessionmgr02 ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
18G 2.4G 15G 15% /
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol02
5.7G 140M 5.3G 3% /home
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol03
30G 27G 1.5G 97% /data
/dev/sda1 99M 40M 55M 43% /boot
tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm
tmpfs 8.0G 1.1G 7.0G 13% /data/sessions.1
```

- Geben Sie die Menge an Speicherplatz ein, die Sie der Partition hinzufügen müssen (wie in Abschnitt 1 Schritt 3). Speicherplatz hinzufügen
 ">
- Geben Sie den Befehl Logical Volume Extend (Ivextended -L+<amount>G <Dateisystem>) ein, um dem erforderlichen Dateisystem (aus Abschnitt 7 Schritt 1) den neuen Speicherplatz (<betrag> aus Abschnitt 1 Schritt 2) hinzuzufügen.

```
# lvextend -L+5G /dev/mapper/VolGroup-LogVol-03
Dieses Beispiel zeigt die Ergebnisse nach Eingabe des Befehls lvextended:
[root@sessionmgr02 ~]# lvextend -L+5G /dev/mapper/VolGroup00-LogVol03
Extending logical volume LogVol03 to 45.00 GB
Logical volume LogVol03 successfully resized
[root@sessionmgr02 ~]#
```

Dadurch wird dem logischen Volume der neu hinzugefügte Speicherplatz hinzugefügt.

Abschnitt 8 - Größe des Dateisystems auf dem logischen Volume ändern, um den neuen Speicherplatz zu nutzen

 Geben Sie den Befehl Dateisystem neu formatieren (resize2fs <Dateisystem>) ein, um die Größe des Dateisystems zu ändern (aus Abschnitt 1 Schritt 1). Dadurch steht der zusätzliche Speicherplatz zur Verfügung.Warnung: Dieser Befehl kann einige Zeit in Anspruch nehmen. # resize2fs <filesystem>

Dieses Beispiel zeigt die Ergebnisse nach Eingabe des Befehls resize2fs: [root@sessionmgr02 ~]# resize2fs /dev/mapper/VolGroup00-LogVol03 resize2fs 1.39 (29-May-2006) Filesystem at /dev/mapper/VolGroup00-LogVol03 is mounted on /data; on-line resizing required Performing an on-line resize of /dev/mapper/VolGroup00-LogVol03 to 11796480 (4k) blocks. The filesystem on /dev/mapper/VolGroup00-LogVol03 is now 11796480 blocks long.

[root@sessionmgr02 ~]#

2. Geben Sie den Befehl **df -h ein**, um festzustellen, ob der Speicherplatz jetzt verfügbar ist. # df -h

Beispielergebnisse durch Eingabe des Befehls df -h: [root@sessionmgr02 ~]# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/VolGroup00-LogVol00 18G 2.4G 15G 15% / /dev/mapper/VolGroup00-LogVol02 5.7G 140M 5.3G 3% /home /dev/mapper/VolGroup00-LogVol03 44G 22G 21G 52% /data /dev/sda1 99M 40M 55M 43% /boot tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm tmpfs 8.0G 4.0K 8.0G 1% /data/sessions.1