Comment exporter la sauvegarde des données de configuration et d'exploitation à partir d'ISE

Contenu

Introduction Conditions préalables **Conditions requises Components Used** Informations générales **Configuration** Sauvegarde des données de configuration ISE à la demande à partir de l'interface utilisateur graphique Sauvegarde des données de configuration ISE à la demande à partir de l'interface de ligne de commande Effectuer une sauvegarde des données opérationnelles ISE à la demande à partir de l'interface utilisateur graphique Effectuer une sauvegarde des données opérationnelles ISE à la demande à partir de l'interface de ligne de commande Vérification Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment utiliser la sauvegarde des données de configuration à la demande et des données d'opération de Identity Service Engine (ISE).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Connaissances de base de Identity Service Engine (ISE).
- Comment configurer un référentiel.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

Cisco Identity Service Engine 2.7

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of

the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informations générales

Une autre stratégie clé pour garantir la disponibilité d'ISE dans l'environnement consiste à avoir une stratégie de sauvegarde solide. Il existe deux types de sauvegardes ISE : sauvegarde de configuration et sauvegarde opérationnelle.

Cisco ISE vous permet de sauvegarder des données à partir du PAN principal et du noeud Surveillance. La sauvegarde peut être effectuée à partir de l'interface de ligne de commande ou de l'interface utilisateur.

Données de configuration : contient des données de configuration du système d'exploitation ADE Cisco et propres à l'application. La sauvegarde peut être effectuée via le PAN principal à l'aide de l'interface utilisateur graphique ou de l'interface de ligne de commande.

Données opérationnelles : contient des données de surveillance et de dépannage. La sauvegarde peut être effectuée via l'interface utilisateur graphique PAN principale ou à l'aide de l'interface de ligne de commande du noeud Surveillance.

Les sauvegardes sont stockées dans un référentiel et peuvent être restaurées à partir du même référentiel. Vous pouvez planifier l'exécution automatique des sauvegardes ou les exécuter manuellement à la demande. Vous pouvez afficher l'état d'une sauvegarde à partir de l'interface utilisateur graphique ou de l'interface de ligne de commande, mais vous ne pouvez afficher l'état d'une restauration qu'à partir de l'interface de ligne de commande.

Attention : Cisco ISE ne prend pas en charge les snapshots VMware pour la sauvegarde des données ISE. L'utilisation d'instantanés VMware ou d'une sauvegarde tierce pour sauvegarder les données ISE entraîne l'arrêt des services Cisco ISE.

Configuration

Sauvegarde des données de configuration ISE à la demande à partir de l'interface utilisateur graphique

Étape 1. Configurer un référentiel référez-vous Comment configurer le référentiel sur ISE

Étape 2. Connectez-vous à ISE, accédez à Administration > System > Backup & Restore, sélectionnez Configuration Data Backup, cliquez sur Backup Now, comme indiqué dans l'image :



Étape 3. Fournissez Nom de sauvegarde, Nom de référentiel et Clé de chiffrement, puis cliquez sur Sauvegarde.

Conseil: vérifiez que vous vous souvenez de la clé de chiffrement.

Backup Configuration Data

*Backup Name	Config-Backup	
*Repository Name	FTP-Repo	•
*Encryption Key	*******	
*Re-Enter Encryption Key	•••••	

Internal CA Certificate Store in not in this backup. It is recommend to export it using "application configure ise" CLI command

Cancel Backup	
---------------	--

Note: La sauvegarde de configuration ISE contient des certificats système et approuvés et ne contient pas de certificats d'autorité de certification interne.

Afin de sauvegarder le **magasin** interne de l'**autorité de certification (AC)** manuellement à partir de l'interface de ligne de commande ISE. Connectez-vous au noeud **d'administration principal** ISE **(PAN) via SSH et exécutez l'application de** commande **configure ise >** sélectionnez l'option **7** pour **exporter le magasin CA interne**.

ise/admin# application configure ise

Selection configuration option [1]Reset M&T Session Database [2]Rebuild M&T Unusable Indexes [3]Purge M&T Operational Data [4]Reset M&T Database [5]Refresh Database Statistics [6]Display Profiler Statistics [7]Export Internal CA Store [8] Import Internal CA Store [9]Create Missing Config Indexes [10]Create Missing M&T Indexes [11]Enable/Disable ACS Migration [12]Generate Daily KPM Stats [13]Generate KPM Stats for last 8 Weeks [14]Enable/Disable Counter Attribute Collection [15]View Admin Users [16]Get all Endpoints [17]Enable/Disable Wifi Setup [18]Reset Config Wifi Setup [19]Establish Trust with controller [20]Reset Context Visibility [21]Synchronize Context Visibility With Database [22]Generate Heap Dump [23]Generate Thread Dump [24]Force Backup Cancellation [25]CleanUp ESR 5921 IOS Crash Info Files [0]Exit

7

Export Repository Name: **FTP-Repo** Enter encryption-key for export: Security Protocol list Start Inside Session facade init Old Memory Size : 7906192 Old Memory Size : 7906192 Export in progress... Old Memory Size : 7906192

The following 5 CA key pairs were exported to repository 'FTP-Repo' at 'ise_ca_key_pairs_of_ise': Subject:CN=Certificate Services Root CA - ise Issuer:CN=Certificate Services Root CA - ise

Serial#:0x08f06033-2a4c4fcc-b297e75a-04f11bf9
Subject:CN=Certificate Services Node CA - ise

Issuer:CN=Certificate Services Root CA - ise Serial#:0x3a0e8d8a-5a2846be-a902c280-b5d678aa

Subject:CN=Certificate Services Endpoint Sub CA - ise Issuer:CN=Certificate Services Node CA - ise Serial#:0x33b14150-596c4552-ad0a9ab1-9541f0bb

Subject:CN=Certificate Services Endpoint RA - ise Issuer:CN=Certificate Services Endpoint Sub CA - ise Serial#:0x37e17494-cf1d4372-bf0bale6-83653826

Subject:CN=Certificate Services OCSP Responder - ise Issuer:CN=Certificate Services Node CA - ise Serial#:0x68a694ed-bc48481d-bc6cc58e-60a44a61

Sauvegarde des données de configuration ISE à la demande à partir de l'interface de ligne de commande

Étape 1. Configurer un référentiel référez-vous Comment configurer le référentiel sur ISE

Étape 2. Connectez-vous à l'interface de ligne de commande du noeud PAN et exécutez la commande suivante :

backup <nom du fichier de sauvegarde> référentiel <nom du référentiel> ise-config encryptionkey plain <clé de chiffrement>

ise/admin# backup ConfigBackup-CLI repository FTP-Repo ise-config encryption-key plain

```
% Internal CA Store is not included in this backup. It is recommended to export it using
"application configure ise" CLI command
% Creating backup with timestamped filename: ConfigBackup-CLI-CFG10-200326-0705.tar.gpg
% backup in progress: Starting Backup...10% completed
% backup in progress: Validating ISE Node Role...15% completed
% backup in progress: Backing up ISE Configuration Data...20% completed
% backup in progress: Backing up ISE Indexing Engine Data...45% completed
% backup in progress: Backing up ISE Logs...50% completed
% backup in progress: Completing ISE Backup Staging...55% completed
% backup in progress: Backing up ADEOS configuration...55% completed
% backup in progress: Moving Backup file to the repository...75% completed
% backup in progress: Completing Backup...100% completed
ise/admin#
```

Effectuer une sauvegarde des données opérationnelles ISE à la demande à partir de l'interface utilisateur graphique

Étape 1. Configurer un référentiel référez-vous Comment configurer le référentiel sur ISE

Étape 2. Lancer une sauvegarde opérationnelle ISE.

Connectez-vous à l'interface utilisateur graphique ISE, accédez à Administration > System > Backup & Restore, sélectionnez Operational Data Backup, cliquez sur Backup Now, comme illustré dans l'image :



Étape 3. Fournissez Nom de sauvegarde, Nom de référentiel et Clé de chiffrement, puis cliquez sur Sauvegarde.

Conseil: vérifiez que vous vous souvenez de la clé de chiffrement.

Effectuer une sauvegarde des données opérationnelles ISE à la demande à partir de l'interface de ligne de commande

Étape 1. Configurez un référentiel référez-vous à Configuration du référentiel sur ISE

Étape 2. Connectez-vous à l'interface de ligne de commande du noeud MNT principal et exécutez la commande suivante :

backup <nom du fichier de sauvegarde> référentiel <nom du référentiel> ise-opérationnel encryption-key plain <clé de chiffrement>

ise/admin# backup Ops-Backup-CLI repository FTP-Repo ise-operational encryption-key plain <backup password> % Creating backup with timestamped filename: Ops-Backup-CLI-OPS10-200326-0719.tar.gpg % backup in progress: Starting Backup...10% completed % backup in progress: starting dbbackup using expdp.....20% completed % backup in progress: starting cars logic.....50% completed % backup in progress: Moving Backup file to the repository...75% completed % backup in progress: Completing Backup...100% completed ise/admin#

Vérification

Accédez à Administration > System > Backup & Restore pour afficher la progression de la sauvegarde des données de configuration, comme illustré dans l'image :

dentity Services Engine	ome	 Operations 	Policy	- Administration	Work Centers	
System Identity Management N	etwork Resources	Portal Managemer	nt pxGrid Se	ervices		
Deployment Licensing + Certificates	Logging Maintenance	Upgrade 🔫 E	Backup & Rest	ore Admin Acce	ss > Settings	
0						
Backup & Restore	Configuration Data Pag	kun				
Policy Export		кир			_	
	20%				Stop	
	Click on 'Stop' to cancel Conf	iguration Data Bac	kup		_	
	Backup & Restore					
	Backup Now					
	Configuration Data Operational Data Backup Now	Backup ackup				
	Schedule Backup					
			Fre	equency S	art End Date	Execute At
	Configuration Data Backup	Schedule	2			
	Operational Data Backup	Schedule	0			
	operational bata baenap					
	Last Backup Details	0				
	Configurational Ba	ckup Details				
	Backup Name	Config-Backup				
	Repository Name :	FTP-Repo				
	Start Date & Time :	Sat Mar 07 10:4	43:07 IST 20	20		
	Status :	Backup is in pro	ogress			
	Triggered Form :	Admin web UT				
	Execute On :	ise-1.ise.local				

Naviguez jusqu'à Administration > System > Backup & Restore Afin d'examiner la progression de la sauvegarde des données opérationnelles , comme illustré dans l'image :

dentity Services Engine	Home Context Visibility Operations Policy Administration Work Centers
System Identity Management	Network Resources Device Portal Management pxGrid Services
Deployment Licensing + Certificate	Logging Maintenance Upgrade Backup & Restore Admin Access Settings
0	
Backup & Restore	Operational Data Backup
Policy Export	20% Stop
	Click on "Stor" to cancel Operational Data Backup
	Backup & Restore
	Backup Now
	Configuration Data Backup
	Operational Data Backup
	Schedule Backup
	Frequency Start End Date Execute At Schedule Status
	Configuration Data Backup Schedule
	Operational Data Backup Schedule
	Last Backup Details 🚱
	Configurational Backup Details Operational Backup Details
	Backup Name ConfigBackup-CLI Backup Name : ops-backup
	Repository Name : FTP-Repo
	Start Date & Time : Sat Mar 7 11:28:15 IST 2020 Start Date & Time : Fri Mar 13 13:55:02 IST 2020
	Status : CFGI0-200307-1128.tar.gpg to repository FTP-Repo: success
	Scheduled : no Triggered Form : Admin web UI
	Triggered Form : CLI Execute On : ise-Lise.local
	Execute On :

Vous pouvez également vérifier la progression de la sauvegarde de configuration à partir de l'interface de ligne de commande du noeud PAN.

```
ise/admin# show backup status
%% Configuration backup status
88 -----
    backup name: ConfigBackup-CLI
8
     repository: FTP-Repo
%
      start date: Thu Mar 26 07:05:11 IST 2020
°
      scheduled: no
%
  triggered from: CLI
%
%
            host:
8
          status: Backup is in progress
%
     progress %: 50
% progress message: Backing up ISE Logs
%% Operation backup status
88 -----
% No data found. Try 'show backup history' or ISE operation audit report
ise/admin#
```

Une fois la sauvegarde terminée, vous pouvez voir l'état de la sauvegarde comme réussite.

dentity Services Engine	Home	Operations Policy Administration	Work Centers			License W
▼ System → Identity Management	Network Resources Device Porta	tal Management pxGrid Services				Click here to d
Deployment Licensing + Certifica	tes + Logging + Maintenance U	Upgrade VBackup & Restore Admin Access	 Settings 			Click here to c
(
Backup & Restore	Backup & Restore					
Policy Export						
	Backup Now 1					
	 Configuration Data Back 	kup				
	Operational Data Backup	qu				
	Backup Now					
Schadula Backun						
	consulto Sushup	Frequency Start Fr	nd Date Execute At	Schodulo Status		
	Configuration Data Backup	Cohodulo		Schedule Status		
	Configuration Data Backup	Scredule				
	Operational Data Backup	Schedule				
	Last Backup Details					
	Configurational Back	up Details		Operatio	nal Backup Details	
	Backup Name Co	nnfigBackup-CLT		Ва	ckup Name : Ops-Backup-CLI	
	Repository Name : FTI	P-Repo		Repos	itory Name : FTP-Repo	
	Start Date & Time : The	u Mar 26 07:05:11 IST 2020		Start D	ate & Time : Thu Mar 26 07:22:58 IST 2020	
	Status : CE	ckup ConfigBackup-CLI- G10-200326-0705 tar.org to repository FTP-Rep	0.		Status : backup Ops-Backup-CLI-OP510-200326-0722. to repository FTP-Repo: success	tar.gpg
	status . er	iccess			Scheduled : no	
	Scheduled : no	, ,		Trig	gered Form : CLI	
	Execute On :	1			Execute On :	Restore
	Execute Off :	Rest	ore			1.10.0101.0

Dépannage

Assurez-vous que le service ISE Indexing Engine est exécuté sur les noeuds d'administration ISE.

ise-1/admin# show application status ise

ISE PROCESS NAME	STATE	PROCESS ID
Database Listener	running	15706
Database Server	running	89 PROCESSES
Application Server	running	25683
Profiler Database	running	23511
ISE Indexing Engine	running	28268
AD Connector	running	32319
M&T Session Database	running	23320
M&T Log Processor	running	16272

Pour déboguer la restauration de sauvegarde sur ISE, utilisez les débogages suivants :

ise-1/admin# debug backup-restore backup ? <0-7> Set level, from 0 (severe only) to 7 (all) <cr> Carriage return. ise-1/pan# debug backup-restore backup 7 ise-1/pan# ise-1/pan# 6 [25683]:[info] backup-restore:backup: br_history.c[549] [system]: ISE backup/restore initiated by web UI as ise.br.status is 'in-progress' in /tmp/ise-cfg-br-flags 7 [25683]:[debug] backup-restore:backup: br_backup.c[600] [system]: initiating backup Config-Backup to repos FTP-Repo 7 [25683]:[debug] backup-restore:backup: br_backup.c[644] [system]: no staging url defined, using local space 7 [25683]:[debug] backup-restore:backup: br_backup.c[60] [system]: flushing the staging area 7 [25683]:[debug] backup-restore:backup: br_backup.c[673] [system]: creating /opt/backup/backup-Config-Backup-1587431770 7 [25683]:[debug] backup-restore:backup: br_backup.c[677] [system]: creating /opt/backup/backup-Config-Backup-1587431770/backup/cars 7 [25683]:[debug] backup-restore:backup: br_backup.c[740] [system]: creating /opt/backup/backup-Config-Backup-1587431770/backup/ise

7 [25683]:[debug] backup-restore:backup: br_backup.c[781] [system]: calling script /opt/CSCOcpm/bin/isecfgbackup.sh 6 [25683]:[info] backup-restore:backup: br_backup.c[818] [system]: adding ADEOS files to backup 6 [25683]:[info] backup-restore:backup: br_backup.c[831] [system]: Backup password provided by user 6 [25683]:[info] backup-restore:backup: br_backup.c[190] [system]: No post-backup entry in the manifest file for ise 7 [25683]:[debug] backup-restore:backup: br_backup.c[60] [system]: flushing the staging area 6 [25683]:[info] backup-restore:backup: br_backup.c[912] [system]: backup Config-Backup-CFG10-200421-0646.tar.gpg to repository FTP-Repo: success 6 [25682]:[info] backup restore:backup: br_backup.c[4871] [system]: undating (tmp/ice_afg_br_ 6 [25682]:[info] backup restore:backup: br_backup.c] [system]: undating [system]: undating [system]: undating [system]: [system]:

6 [25683]:[info] backup-restore:backup: br_history.c[487] [system]: updating /tmp/ise-cfg-brflags with status: complete and message: backup Config-Backup-CFG10-200421-0646.tar.gpg to repository FTP-Repo: success

Utilisez no debug backup-restore backup 7 pour désactiver les débogages sur le noeud.

ise-1/admin# no debug backup-restore backup 7