FindITネットワークプローブのスタティックイ ンターネットプロトコル(IP)アドレスの設定値の トラブルシューティング

目的

FindITネットワークプローブを設定する際に、仮想マシンコンソールを介して、少なくとも 1つのオクテット(**192.168.0.1 23**や**10.0.0.3**など)に単一のゼロ値を持するスタティック IPIPIPIPアドレスををを入力に設定設定エラーがが発生**正しい値!!!!!!**」というエラー メッセ ージが表示されます。

シナリオ:

次のシナリオでは、IPアドレスオクテットにゼロ値を持つスタティックIPアドレスを設定し ようとしたときのエラーを強調表示しています。config_vmコマンドを使用してFindITネッ トワークプローブのスタティックIPアドレスを設定すると、エラーメッセージが表示されま す。

解決策1:

FindIT Network Probeバージョン1.0.0の仮想マシンコンソールは、オクテットが0の場合にスタティックIPアドレスを受け付けません。この問題を解決するには、FindIT Network Managerと Probeをダウンロードし、最新バージョンにアップグレードしてください。



注:この例では、使用されているFindITプローブのバージョンは1.0.1.18.717です。 **解決策 2:**

代わりに、プローブの管理GUIを使用してスタティックIPを割り当てることもできます。こ の記事では、FindITネットワークプローブのスタティックIP設定のトラブルシューティング 、設定、および確認方法について説明します。

FindITネットワークプローブのスタティックIP設定のトラブル シューティング

プローブのスタティックIPアドレスの設定

ステップ1:FindITネットワークプローブ仮想マシン(VM)のコンソールにアクセスします。

ステップ2:VMコンソールにログインし、ユーザ名とパスワードを入力します。デフォルト のユーザ名とパスワードは次のとおりです。cisco/cisco.

<u>FindITProbe</u> login: **cisco** Password: **cisco**

注:パスワードを変更した場合は、代わりに新しいパスワードを入力します。

DHCP IPアドレスと管理GUIアドレスが表示されます。

FindIT Probe (1.0.0.17606) Powered by OpenWrt CHAOS CALMER (15.05, r47	?955)
IP Address: 10.0.0.102 Administration GL	JI: https://10.0.0.102
rucer courty_om to change highlorum setting	iys and set a static ir

注:この例では、FindITネットワークプローブのIPアドレスは10.0.0.102で、管理GUIアドレスはhttps://10.0.0.102です。

ステップ3:Webブラウザで、プローブの管理GUIアドレスを入力し、Enterキーを押します。



注:この例では、Google Chromeが使用されています。

ステップ4:ユーザ名とパスワードを使用して管理GUIにログインします。デフォルトのユ ーザ名とパスワードはcisco/ciscoです。



FindIT Network Probe



© 2015-2016 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

注:パスワードをすでに変更しているか、または新しいアカウントを作成している場合は、 代わりにクレデンシャルを入力します。 ステップ5:[Administration] > [**Platform Settings**]を選択します。



ステップ6:(オプション)プローブのホスト名を変更する場合は、[ホスト名]フィールドに 新しいホスト名*を入力*します。ホスト名は、Bonjourアドバタイズメントを生成してメール を送信するときにプローブを識別するために使用されます。

System settings.	
Hostname : FindITNe	; ~

注:この例では、FindITNetworkProbeが使用されています。

ステップ7:[IP Settings(IP設定)]領域で、[**Static IP**(静的IP)]**オプションボタン**をクリッ クします。

Platform Settings	
System settings:	
Hostname :	FindITProbe
IP Settings:	
Connection Type :	O DHCP O tatic IP
IPv4 Address :	

次のオプションがあります。

- DHCP:プローブはルータからIPアドレスを自動的に取得します。これがデフォルト設 定です。
- スタティックIP:IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、および DNSサーバを手動で設定できます。

ステップ8:[IPv4 Address]フィールドにFindITネットワークプローブのスタティックIPア*ドレスを入力*します。

Connection Type :	O DHCP O Static IP	
IPv4 Address :	10.0.0.3	~

注:この例では、10.0.03が使用されています。

ステップ9:[IPv4 Netmask]フィールドにネットワークのサブネットマスクを入力します。

Connection Type :	O DHCP (Static IP	
IPv4 Address :	10.0.0.3	✓
IPv4 Netmask :	255.255.255.0	✓

注:この例では、255.255.255.0が使用されています。

ステップ10:[IPv4 Default Gateway]フィールドにデフォルトゲートウェイアドレスを入力します。

IPv4 Default Gateway :	10.0.0.1	~	

注:この例では、10.0.0.1が使用されています。

ステップ11:[スタティックDNS 1]フィールドにスタティックDNSア*ドレスを入力*します。

Connection Type :	O DHCP (Static IP	
IPv4 Address :	10.0.0.3	~
IPv4 Netmask :	255.255.255.0	~
IPv4 Default Gateway :	10.0.0.1	~
Static DNS 1:	10.0.0.1	~
Static DNS 2 :		

注:この例では、10.0.0.1が使用されています。

ステップ12:(オプション)[Static DNS 2]フィールドに別のスタティックDNSアドレスを入力します。

ステップ13:(オプション)[IPv6 Address]フィールドにスタティックIPv6アドレス*を入力*し ます。プローブのIPv6設定を構成しない場合は、ステップ18に進<u>みます</u>。

ステップ14:(オプション)[IPv6プレフィクス長(IPv6 Prefix Length)]フィールドにIPv6プレ フィクス長を入力します。値の範囲は 0 ~ 128 です。

ステップ15:(オプション)[IPv6 Default Gateway]フィールドにIPv6デフォルトゲートウェ イ*アドレスを入力*します。

ステップ16:(オプション)プローブの時刻設定を設定する場合は、時刻源を選択します。 次のオプションがあります。

- Network Time Protocol: プローブは、特定のNTPサーバと日付と時刻を同期します。これがデフォルト設定です。
- ローカルクロック:プローブは、コンピュータに設定されている内容に基づいて日付と 時刻を同期します。

ステップ17:(オプション)[NTPサーバ1(NTP Server 1)]フィールドと[NTPサー*バ2(NTP Server 2)]フィールドにNTPサーバを入力*します。

注:プローブのプラットフォーム設定を管理する方法を学習する場合は、ここをクリックし <u>て手順を</u>確認してください。

<u>ステップ18:[</u>Save]をクリ**ックします**。

System settings:

Hostname :	FindITNetworkProbe	~
IP Settings:		
Connection Type :	O DHCP 💿 Static IP	
IPv4 Address :	10.0.0.3	~
IPv4 Netmask :	255.255.255.0	~
IPv4 Default Gateway :	10.0.0.1	~
Static DNS 1:	10.0.0.1	~
Static DNS 2 :		
IPv6 Address :		
IPv6 Prefix Length : 😧		
IPv6 Default Gateway :		
Time Settings:		
Source :	Network Time Protocol O Local Clock	
NTP Server 1 :	0.ciscosb.pool.ntp.org	
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org	
	Save	

ステップ19:(オプション)[リセット]ボタンをク**リックし**て、以前の設定を復元します。 ステップ20:次のポップアップメッセージが表示されたら、[**OK**]をクリック**します**。 After configuring a new static IP address, you need to refresh the browser using the new IP address



これで、FindITネットワークプローブのスタティックIPアドレス設定が完了しました。

プローブに設定されたスタティックIPアドレスの確認

プローブのスタティックIPアドレスが正しく設定されたことを確認するには、2つの方法があります。

ステップ1:Webブラウザで、プローブの新しい管理GUIアドレスを入力し、Enterキーを押**し** ます。FindITネットワークプローブの管理GUIにアクセスできるはずです。

🗧 😑 🔹 New Tab	×
\leftrightarrow \rightarrow C \square https://10.0.0	0.3
https://10.0	.0.3

ステップ2:FindITネットワークプローブ仮想マシン(VM)のコンソールにアクセスし、ログイ ンします。 新しいIPアドレスと管理GUIアドレスが表示されます。



これで、プローブの新しいスタティックIPアドレスを確認できました。

この記事に関連するビデオを表示…

シスコのその他のテクニカルトークを表示するには、ここをクリックしてください