# 为CUCM安装无触摸VM

## 目录

<u>简介</u> <u>先决条件</u> <u>要求</u> <u>使用的组件</u> <u>配置</u> <u>对于发布者</u> <u>虚拟机部署</u> <u>验证</u> <u>故障排除</u> <u>此功能中引入的CLI命令</u> 好处

# 简介

本文档介绍Cisco Unified Communications Manager(CUCM)10.5.2及更高版本中引入的无触摸虚拟 机(VM)安装功能。

# 先决条件

## 要求

本文档没有任何特定的要求。

## 使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本:

- 10.5.2及更高版本的CUCM/Cisco Unity Connection(CUC)/即时消息和在线状态(IM&P)的可启动 映像
- •适用于UC 10.5.2的开放式虚拟化存档(OVA)。
- 使用应答文件生成器(AFG)工具的输出创建虚拟软盘映像。

使用AFG工具创建虚拟软盘映像的过程记录在以下链接中。此网站提供了有关Windows、Mac OS X和Linux等多个客户端平台的说明。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原 始(默认)配置。如果您使用的是真实网络,请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

## 配置

使用AFG工具生成软盘映像文件。此软盘映像包含**CUCM发布方的platformConfig.xml**文件和 clusterConfig.xml文件,并且仅包含CUCM订阅者、IMP发布者和IMP订阅者等所有其他节点的 platformConfig.xml文件。 安装首先启动VM节点,并安装软盘映像和可启动ISO。使用无触摸VM安装过程,在独立节点安装 期间或群集安装期间无需手动干预。

使用此功能,可以同时启动整个群集安装。如果发布服务器安装仍在进行中,则订阅服务器必须等 待发布服务器联机。发布服务器安装完成后,等待的订用服务器将添加到其服务器表中。将订用程 序添加到发布服务器后,订用程序可以继续安装。

群集管理器(clm)和启动服务的集体协调使发布方和用户之间的信息交换成为可能。这种简化的群集 安装可以通过使用AFG工具生成的预定义群集配置来实现。在此中,发布服务器从

clusterConfig.xml文件获取有关其订阅服务器节点的完整信息。发布服务器成功安装发布服务器后 ,使用此信息将这些节点添加到其进程节点/应用程序表。

在继续之前,请注意已添加新功能。它是动态集群配置。

- 当新订阅者节点联机并尝试向发布者进行身份验证时,新订阅者节点会自动添加到发布者的服 务器表中。要实现此目的,必须先启用动态集群配置。
- 2. 这可以通过AFG工具或命令行界面(CLI)启用。

3. 使用此框架,您无需在发布者的服务器页面手动添加订阅者的详细信息。

作为此功能的一部分,您必须能够从AFG工具**生成platformConfig.xml**文件**和clusterConfig.xml**文件 。此外,您必须能够指定要**使用的动**态群集配置计时器值,并提供预**建的clusterConfig.xml**文件。 如果使用dynamic-cluster-configuration,则必须能够为dynamic-cluster-configuration添加超时值的 详细信息。

可以在发布方的platformconfig.xml文件中找到动态集群配置计时器值:

<PostInstallAutoRegister>

<ParamNameText>

Number of Seconds to Enable Auto Register Post-Install on Pub

</ParamNameText>

<ParamDefaultValue>0</ParamDefaultValue>

#### <ParamValue>1000</ParamValue>

</PostInstallAutoRegister>

文件一经创建,就会发送一个更新事件,声明文件已创建。收到事件时,侦听upstart事件的 upstart服务会使用此计时器配置集群管理器。

例如,如果计时器配置为10小时,则CUCM订用程序节点将添加到CUCM发布程序的进程节点,直 到发布程序联机时该时间为止。以后可以使用set network cluster subscriber dynamic-clusterconfiguration **<number of hours>命令添加用户节点**:

#### 位置

<小时数> — 是介于1到24之间的值

default — 将dynamic-cluster-configuration值设置为24小时

启用后, show network cluster命令将提供以下输出:

10.106.61.120 CUCMPUB Publisher callmanager DBPub authenticated 10.106.61.121 CUCMSUB Subscriber callmanager DBSub authenticated using TCP since Fri Nov 28 17:59:21 2014 10.106.61.122 CUCMSUB1 Subscriber callmanager DBSub authenticated using TCP since Fri Nov 28 18:06:41 2014

Server Table (processnode) Entries \_\_\_\_\_ CUCMPUB 10.106.61.121 10.106.61.122 Dynamic Cluster Configuration is enabled for 23 Hours 59 Minutes.

**注意:**在使用**clusterconfig.xml**文件和**platformconfig.xml文件**时,节点会自动注册到CUCM Pub,因此上面讨论的计时器不相关。仅当您使用发布服务器的platformconfig.xml文件时,计 时器才有用,就像CUCM Pub在本例中不知道集群中的所有其他节点一样。

在此场景中,您将使用两种方法构建3个节点集群(Publisher CUCMPUB和2个订用服务器 CUCMSUB和CUCMSUB1)。

在2个CUCM订用服务器中,通过clusterconfig.xml文件安装CUCMSUB,并使用自动注册流程安装 CUCMSUB1。

创建3个文件:

- 主节点CUCMPUB的Platformconfig.xml文件
   辅助节点CUCMSUB的Platformconfig.xml文件
   Clusterconfig.xml文件包含整个集群的详细信息。与platformconfig.xml类似,它包含集群中所 有设备的主机名、IP地址、域、角色和使用信息的列表。

在此场景中,当您使用CUCMSUB1通过自动注册进行安装时,您会生成与上述文件类似的另一个 AFG文件,并为发布方生成platformconfig.xml文件,同时为CUCMSUB1生成新的 **platformconfig.xml**文件。

如下图所示。

www.cisco.com/web/cuc\_afg/index.html

# Communications Answer File Generator

## Download Instructions

Use the following steps to download an answer file:

- 1. Click on the Download File button. The answer file window will appear.
- Select the Source option or the Page Source option from the View menu. A new window will appear. Note, press the Alt key if the menubar is not immediately visible.
- Copy and paste the XML contents of the source window into a text editor. Remeber to save each answer file in a different directory and always with the filename platformConfig.xml.
- Once saved, close the source and answer file windows using the Exit option or Close option from the File menu.

Answer Files		
	CUCMPUB (Primary Node)	Download File
	CUCMSUB (Secondary Node)	Download File
	Cluster Config File	Download File

Close Window

从发布服务器**获取clusterconfig.xml**文件,从所有服务器获取**platformconfig.xml**文件后,就应该创建 相同的软盘映像。

## 对于发布者

如果要使用动态**集群配置**选项,则需要通过组合发布服务器的<mark>clusterconfig.xml文件和</mark> platformconfig.xml文件来创建软盘映像。只有发布者才需要组合两个文件,而任何其他服务器都不 需要组合。对于订用服务器,您只能使用各**自的**platformconfig.xml文件。

## 虚拟机部署

1



此图显示如何安装CD:

🚱 CUCMPUB - Virtual Machine Prop	erties	
Hardware Options Resources		Virtual Machine Version: 8
Show All Devices	Add Remove	Device Status
Image: Second	6144 MB 2 Video card Restricted LSI Logic Parallel Virtual Disk [datastore1] Bootable VM Network [datastore1] ccmpub1/p	<ul> <li>Device Type</li> <li>Client Device</li> <li>Note: To connect this device, you must power on the virtual machine and then click the Connect CD/DVD button in the toolbar.</li> <li>Host Device</li> <li>Datastore ISO File</li> <li>[datastore1] Bootable_UCSInstall_UK Browse</li> <li>Mode</li> <li>Passthrough IDE (recommended)</li> <li>Emulate IDE</li> <li>Virtual Device Node</li> <li>IDE (1:0) CD/DVD drive 1</li> </ul>
Help		OK Cancel

下图显示如何安装软驱:



您需要确保VM计算机配置为从CD-ROM启动。否则,可以修改BIOS设置以允许相同设置。请打开 VM电源。从此阶段开始,无需手动干预,并且必须安装所有服务器。在此场景中,禁用动态自动配 置后,必须手动配置计时器,如后面所示。

VM通电后,它将开始启动前阶段过程,要求您测试介质或继续。

此图显示介质测试窗口:

🧐 🔯 🚱		N 42 🐶 💖 🕸		
III JB JB JB1	CUCMSUB1 Getting Started	cations 10.5.2.10000-2 x86_64		Cisco Unified Communications 10.5.2.10000-2 x06_64
	What is a Vi A virtual mac physical com applications machine is c Because eve environment, workstation e consolidate s	Disc Found To begin testing the media before installation press OK. Choose Skip to skip the media test and start the installation.	•	Disc Found To begin testing the media before installation press DK. Choose Skip to skip the media test and start the installation.
	Virtual machines run on hosts. The same ho many virtual machines.	ost can run		CUCMSUB1 on localhost.localdomain
	Basic Tasi He Edt Format Wew Help Powe CUCMPUB> CUCM Pub CUCMSUB> CUCM SUB1 ( w CUCMSUB> CUCM SUB2 (wc CUCMSUB1> CUCM SUB2 (wc	Duld get added via clusterconfig.xml)		II      S
	x	⊻ ⊵ ⁄∡		installation press OK. Choose Skip to skip the media test and start the installation.

CUCM服务器在此预引导阶段查找clusterconfig.xml文件和platformconfig.xml文件。

## 验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

从CUCMPUB的安装日志中,您可以看到它是否能够找到文件。在我们的例子中,

#### platformconfig.xml文件

11/28/2014 08:05:28 anaconda|Looking for platformConfig.xml...|<LVL::Info>
11/28/2014 08:05:28 anaconda|Find a platformConfig.xml file|<LVL::Info>
11/28/2014 08:05:28 anaconda|Check on /dev/fd0|<LVL::Debug>
11/28/2014 08:05:28 anaconda|Looking for platformConfig.xml on device /dev/fd0|<LVL::Info>
11/28/2014 08:05:28 anaconda

#### |Found platformConfig.xml on device /dev/fd0|<LVL::Info> clusterconfig.xml 文件

11/28/2014 08:05:28 anaconda|Copying /mnt/floppy/platformConfig.xml to
/tmp/platformConfig.xml|<LVL::Debug>
11/28/2014 08:05:28 anaconda|Looking for clusterConfig.xml...|<LVL::Info>
11/28/2014 08:05:28 anaconda|Find a clusterConfig.xml file|<LVL::Info>
11/28/2014 08:05:28 anaconda|Check on /dev/fd0|<LVL::Debug>
11/28/2014 08:05:28 anaconda|Looking for clusterConfig.xml on device /dev/fd0|<LVL::Info>
11/28/2014 08:05:28 anaconda|Looking for clusterConfig.xml on device /dev/fd0|<LVL::Info>

#### Found clusterConfig.xml on device /dev/fd0 | <LVL::Info>

11/28/2014 08:05:28 anaconda|Copying /mnt/floppy/clusterConfig.xml to /tmp/clusterConfig.xml|<LVL::Debug> 您在日志中看到其他2个用户的类似消息。

启动前阶段结束后,其中2台服务器将从启动后阶段开始。

此图显示了引导后阶段:



由于未安装CUCM发布服务器,订用服务器的安装将暂停,因为它无法在发布服务器的进程节点表 中找到其条目。警告已相应修改,提到对于无触摸安装,这是正常的,而发布者安装。不执行任何 操作。安装将自动恢复,如此映像所示。



安装CUCM发布服务器后,会发送启动事件以通知安装已完成。Processnode文件已创建,并在发布服务器**上查找**clusterconfig.xml文件,以查看当时集群**config.xml**文件中存在哪些节点。在这种情况下,它会再找到一个节点,并在数据库中添加该节点。请记住,对于服务器CUCMSUB1,您将用于自动注册过程,其详细信息不存在于发布方的**clusterconfig.xml**文件中。

#### 显示安装日志中的事件。

Nov 28 16:44:37 CUCMPUB local7 6 Cisco: Database Layer Monitor: DBNotify SDI Initialization successful

Nov 28 16:44:37 CUCMPUB user 6 ilog\_impl: emitted platform-event (--no-wait

#### platform-system-processnode-created

)

CUCM发布服务器将节点添加到其数据库后,clusterconfig.xml文件中会有一个新部分,称为

icl\_state,并将状态标记为已完成。这是必需的,因为CUCM发布服务器在整体安装期间需要查看 clusterconfig.xml文件几次。如果状态已标记为已完成,则它知道哪个节点已完成安装。

同时,CUCMSUB的集群管理器虽然未完全在线,但仍尝试轮询CUCM发布者。由于发布服务器仍 未安装,因此您会收到错误,如ClusterManager日志所示:

09:48:53.054 |tcp connection closed to

10.106.61.120

, back to initiator state 09:48:53.054 |exec'ing: sudo /root/.security/ipsec/disable\_ipsec.sh --desthostName=CUCMPUB -op=delete 09:48:53.509 |Timeout or error() 115 - Operation now in progress, port 8500

09:48:53.509

#### tcp recv error: Connection refused.

09:49:15.773 |tcp connection closed to

10.106.61.120

```
, back to initiator state
09:49:15.773 |exec'ing: sudo /root/.security/ipsec/disable_ipsec.sh --desthostName=CUCMPUB --
op=delete
09:49:16.223 |Timeout or error() 115 - Operation now in progress, port 8500
```

09:49:16.223

#### tcp recv error: Connection refused

现在,发布服务器安装完成并创建processnode文件后,它将访问其clusterconfig.xml文件并添加其 他节点(CUCMSUB)。 节点添加到数据库后,启动事件即被发送到CUCMPUB和CUCMSUB。

CUCMSUB的集群管理器从CUCMPUB接收策略注入状态。将发送一个主机名为CUCMPUB且策略 注入状态为upstart的事件。尝试与其他服务器创建网状拓扑时,CUCMSUB会从所有其他服务器接 收启动事件,但是,它更感兴趣的是使用CUCMPUB的主机名收到的启动事件,因为它会在发布者 联机时恢复安装。一旦启动服务收到启动事件,它就会向安装向导发送终止信号。这会尝试重新验 证**platformconfig.xml文**件,然后会开始使用CUCMPUB进行连接验证。由于发布方现在可用,验证 成功并继续安装。

对于CUCMSUB1安装,您需要将动态集群配置值修改为任何其他值,以便我们的服务器添加到发 布方的进程节点。在本例中,您已将相同修改为1小时。

set network cluster subscriber dynamic-cluster-configuration 1命令。

应用上述命令后,CUCMPUB会接收来自CUCMSUB1的节点注册请求。如果未配置上述命令,当 CUCMSUB1尝试与发布者联系时,发布者会在其auto-reg计时器中查找,如果值为0,则不会在其 clusterconfig.xml和processnode表中添加节点。

一旦CUCMSUB1与CUCMPUB联系,它就接受来自CUCMSUB1(10.106.61.122)的套接字连接,并 将订用服务器数据添加到clusterconfig.xml文件。 从发布服务器的clusterManager日志中,此事件以saveClusterSubscriberNodeData的形式打印。

16:56:19.455

accepted client IP(10.106.61.122), socket(10):

16:56:24.489

#### saveClusterSubscriberNodeData api, hostname=CUCMSUB1

, peerdat=icl\_master=no icl\_clustered=yes icl\_deployment=callmanager icl\_active\_version=10.5.2.10000-2 icl\_inactive\_version=0.0.0.0000-0000 icl\_active\_unrest=false icl\_inactive\_unrest=false icl\_disk\_size=110 icl\_mtu\_changed=no icl\_mtu\_size= icl\_app\_uid=administrator icl\_app\_pw= icl\_db\_master=no icl\_state=Installing icl\_ip\_address=10.106.61.122 icl\_fqdn=CUCMSUB1 icl\_domain= icl\_pub\_enc\_dkey= 因此,发布方上的clusterconfig.xml文件会发生更改,并且会看到此事件。

CUCMPUB user 6 ilog\_impl: Received request for platform-event (platform-event-clusterconfig-changed)

#### 服务器的安装将继续。

安装CUCMSUB和CUCMSUB1后,您会从两个节点收**到以下事件平台 — 系统 — 集群节点 — 安**装 — 完成。此事件将发送到集群中的每个节点。

STATE=ready表示安装已完成,否则它处于"安装"状态。

CUCMPUB系统日志中显示此消息,表示CUCMSUB和CUCMSUB1的安装已完成。

Line 13154: Nov 28 17:59:17 CUCMPUB user 6 ilog\_impl: emitted platform-event(--

no-wait platform-system-clusternode-install-completed HOSTNAME=CUCMSUB STATE=ready

)

Line 14514: Nov 28 18:06:36 CUCMPUB user 6 ilog\_impl: emitted platform-event(--

no-wait platform-system-clusternode-install-completed

HOSTNAME=CUCMSUB1 STATE=ready

)

# 故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

# 此功能中引入的CLI命令

1.set network cluster subscriber details <server type> <hostname> <ip> <domain name>

此命令用于将订用服务器添加到processnode/app server表。

语法:

参数	描述
服务器类型	值为CUCM、IMP或CUC(必填)
	添加的主机名的IP地址(对于IMP
ip	Publisher & CUC为必填项,对于其他节
	点为可选项)
<b>博</b> 名	IMP发布者的域名(IMP发布者为必填项
	,其他节点则不为必填项)

admin:set network cluster subscriber details CUCM CuCM-101 10.77.30.101

Added "CUCM CuCM-101" to publisher.

Successful

### 2.未设置网络群集用户详细信息

此命令显示有关可从GUI中删除订用服务器的消息。不允许在CLI上执行取消设置操作。此操作只能 从网页执行。



#### 3.set network cluster subscriber dynamic-cluster-config

设置网络集群用户dynamic-cluster-configuration { <default> | <小时数>

此命令在发布服务器上启用dynamic-cluster-config。

语法说明

参数 描述 这将启用动态集群配置24小时 默认 <否。小时> 1-24小时之间的值 admin:set network cluster subscriber dynamic-cluster-configuration 1 dynamic-cluster-configuration has been successfully set to 1 Hours. admin:show net admin:show network clu admin:show network cluster 10.77.29.151 CuCM-151 Subscriber cups DBPub authenticated using TCP since Thu Aug 21 15:58:00 2014 10.77.30.212 CuCM-212 Subscriber cups DBSub authenticated using TCP since Thu Aug 21 15:58:01 2014 10.77.29.150 CuCM-150 Publisher callmanager DBPub authenticated Server Table (processnode) Entries CuCM-150 10.77.29.151 10.77.30.212 Dynamic Cluster Configuration is enabled for 0 Hours 59 Minutes. Successful admin:

#### 4.show network cluster

此命令在发布服务器上启用时显示最新动态集群配置值。

## 好处

- •提供无需手动干预的无接触安装过程和在部署新CUCM集群时进行调度。
- 简化向现有群集添加新用户的过程。
- 节省时间

在典型的CUCM安装过程中,您会看到多个安装向导屏幕,并且这些场景需要手动干预:

- 在安装过程中,您会在"安装向导"屏幕上提供某些信息。这需要手动干预,因为您需要手动键 入安装过程需要的信息。
- 要设置典型的群集环境,首先安装发布服务器。安装发布服务器后,您将从发布服务器的网页 在发布服务器的服务器表中添加订阅服务器的详细信息。然后,当安装订户时,用户安装向导 将运行,请求管理员填写订户安装详细信息。