

# Unified Presence: مداخل لوح ولوادت م لا ة لئس أ لا نم لاصت ال ا تاهج مئ اوق لئحرت كنكمي فيك Cisco Unified Presence Server نم 8.x رادص إ لا ة عمج م لا ة راد إ لا ة ادا مادخت ساب 9.x رادص إ لا إ لا

## المحتويات

[المقدمة](#)

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

[المكونات المستخدمة](#)

[كيف يمكنك ترحيل قوائم جهات الاتصال من الإصدار x.8 من خادم Cisco Unified Presence إلى الإصدار x.9 باستخدام أداة الإدارة المدمجة؟  
معلومات ذات صلة](#)

## المقدمة

يصف هذا المستند ترحيل جهات الاتصال من Cisco Unified Presence، الإصدار 8.6.4 إلى المراسلة الفورية والحضور (IM&P) الإصدار 9.1.1a.

## المتطلبات الأساسية

### المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- خادم Cisco Unified Presence، الإصدار x.8.6
- Cisco Unified Presence Server، الإصدار x.9

### المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى خادم Cisco Unified Presence.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

# كيف يمكنك ترحيل قوائم جهات الاتصال من الإصدار x.8 من خادم Cisco Unified Presence إلى الإصدار x.9 باستخدام أداة الإدارة المدمجة؟

1. تصدير قوائم جهات الاتصال عبر أداة الإدارة المدمجة (BAT) على النظام 8.6.4: في إدارة "التواجد"، انتقل إلى الإدارة المدمجة > قائمة جهات الاتصال > التصدير. اختر كافة المستخدمين في نظام المجموعة (أو أي إصدار مناسب لوضعك). طقطقة يجد. انقر فوق Next (التالي). قم بتسمية الملف واختر التشغيل فورا. انتقل إلى الإدارة المدمجة > تحميل/تنزيل الملفات. ابحث عن الملف الذي أنشأته للتو وقم بتنزيله.
2. استورد ال txt. مبرد أن أنت أنشأت في ال IM&P.x نظام: في إدارة IM&P، انتقل إلى الإدارة المدمجة > تحميل/تنزيل الملفات. طقطقة يضيف جديد. انتقل إلى ملفك، واختر قوائم جهات الاتصال من النوع الهدف، ومستخدمي إستيراد نوع الحركة؟ جهات الاتصال. حدد المربع ل الكتابة فوق الملف إذا كان موجودا إذا كنت تريد الكتابة فوق ملف موجود بنفس الاسم. انتقل إلى الإدارة المدمجة > قائمة جهات الاتصال > التحديث. اختر الملف الجديد من القائمة. اختر تشغيل فورا. انقر على إرسال. انتقل إلى الإدارة المدمجة > جدول المهام. طقطقة يجد. حدد مكان الوظيفة التي قمت بإنشائها وراقبتها للتأكد من إتمام العملية بنجاح.

## معلومات ذات صلة

- [التصدير المجمع لنظام Cisco Unified Presence](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة م ادخت ساب دن تسمل اذة Cisco ت مچرت  
ملاعلاء انء مچ م ف ن م دخت تسمل معد و ت م م دقت ل ة يرش ب ل و  
امك ة ق ق د ن و ك ت ن ل ة ل آل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م چ ر ة . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه  
ل ا ا م ا د ا د و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن تسمل ا