

Configuration requise pour le redémarrage de la mise à jour du connecteur Linux Cisco Secure Endpoint

Contenu

[Introduction](#)

[Enterprise Linux Version 6](#)

[Enterprise Linux Version 7](#)

[Enterprise Linux Version 8](#)

[Ubuntu version 20.04 LTS](#)

[Amazon Linux version 2](#)

[Légende](#)

[Notes](#)

Introduction

Ce tableau contient les exigences de redémarrage pour les mises à jour du connecteur Cisco Secure Endpoint Linux. Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge pour le connecteur Linux, reportez-vous à l'article [Compatibilité du système d'exploitation du connecteur Linux Secure Endpoint de Cisco](#).

Enterprise Linux Version 6

De la version	Vers la version				
	1.7.0 et plus récent	1.8.1 et plus récent	1.10.0 et plus récent	1.12.2 et plus récent	1.12.4 et plus récent
1.7.0 et versions ultérieures	Vert	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge
1.8.1 et plus récent		Vert	Rouge	Rouge	Rouge
1.10.0 et versions ultérieures			Vert	Rouge	Rouge
1.12.2 et versions ultérieures				Vert	Rouge
1.12.4 et versions ultérieures					Vert

Enterprise Linux Version 7

De la version	Vers la version						1.10.0 et plus récent
	1.7.0	1.8.0	1.8.1	1.8.4	1.9.0	1.9.1	
1.6.0	■	■	■	■	■	■	■
1.7.0		■	■	■	■	■	■
1.8.0		■	■	■	■	■	■
1.8.1			■	■	■	Voir Note 2	
1.8.4				■	■		
1.9.0						■	
1.9.1 et versions ultérieures							

Enterprise Linux Version 8

De la version	Vers la version
1.13.0 et versions ultérieures	1.13.0 et plus récent

Ubuntu version 20.04 LTS

De la version	Vers la version
1.15.0 et versions ultérieures	1.15.0 et plus récent

Amazon Linux version 2

De la version	Vers la version
1.16.0 et versions ultérieures	1.16.0 et plus récent

Légende

	Redémarrage non requis
	Le redémarrage peut être nécessaire
	Redémarrage requis

Notes

1. Redémarrage requis pour mettre à jour le module du noyau RedirFS. Voir [CSCvo74991](#) pour plus de détails.
2. Redémarrage requis si RHEL/CentOS 7.5 (noyau 3.10.0-862) ou supérieur. Voir [CSCvn39498](#) pour plus de détails.
3. Redémarrage requis pour mettre à jour le module du noyau RedirFS. Voir [CSCvt25576](#) pour plus de détails.
4. Redémarrage requis pour mettre à jour les modules du noyau RedirFS. Voir [CSCvt54122](#) et [CSCvu07130](#) pour plus de détails.