

CUAC - CUCM 互換性マトリクス

内容

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[命名規則](#)

[マトリクスの使用方法](#)

[CUACとCUCMバージョン4.3からバージョン7.0との互換性](#)

[CUACとCUCMバージョン7.1からバージョン8.0\(3\)との互換性](#)

[CUACとCUCMバージョン8.5からバージョン9.1\(2\)との互換性](#)

[CUACとCUCMの高度な互換性](#)

概要

このドキュメントでは、さまざまなCisco Unified Attendant Console(CUAC)バージョン (Business、Department、Enterprise、Premium、およびAdvanced) とCisco Unified Communications Manager(CUCM)との互換性について説明します。インストールに関する情報は提供されません。サーバをインストールする前に、すべての要件を確認するには、『リリースノートとインストールガイド』を参照してください。

前提条件

要件

CUCM と CUAC の知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期 (デフォルト) 設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

命名規則

- CUCM: Cisco Unified Communications Manager
- CUBAC: Cisco Unified Business Attendant Console
- CUDAC: Cisco Unified Department Attendant Console
- CUEAC: Cisco Unified Enterprise Attendant Console

- CUPAC: Cisco Unified Premium Attendant Console
- CUACA: Cisco Unified Attendant Console Advanced Edition

マトリクスの使用方法

表のX軸でCUCMのバージョンを探します。互換性のあるCUACバージョンのY軸を確認します。テーブルの「X」はサポートされることを意味します。

CUACとCUCMバージョン4.3からバージョン7.0との互換性

CUBAC/CUDAC	CUEAC	CUPAC	CUCM >>>>						
			4.3	5.1	6.0	6.1	6.1.2	6.1.3	7.0
2.0.0.11			X	X	X	X	X		X
2.0.1.14			X	X	X	X	X		X
	3.0.0.2				X	X	X		X
	3.0.1.4				X	X	X	X	X
3.1.1.5	3.1.1.5				X	X	X	X	X
3.1.1.8	3.1.1.8				X	X	X	X	X
3.1.1.10	3.1.1.10				X	X	X	X	X
8.0.0.5	8.0.0.5								X
8.0.3.9	8.0.3.9								X
8.5.1.5	8.5.1.5								
8.6.1.9	8.6.1.9								
8.6.2.11	8.6.2.11								
8.6.2.20	8.6.2.20								
9.0.1.10	9.0.1.10	9.0.1.10							
9.0.1.20	9.0.1.20	9.0.1.20							
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10							
9.1.1.20	9.1.1.20	9.1.1.20							

注：バージョン9.1.1.20以降、Cisco Unified Department Attendant Consoleは廃止されました。バージョン9.1.1.20のリリース後、Business、Enterprise、およびPremiumの各エディションはCUACAに置き換えられました。

CUACとCUCMバージョン7.1からバージョン8.0(3)との互換性

CUBAC/CUDAC	CUEAC	CUPAC	CUCM >>>>							
			7.1	7.1(2)	7.1(3)	7.1(5)	8.0	8.0(2)	8.0(3)	
2.0.0.11										
2.0.1.14			X							
	3.0.0.2									
	3.0.1.4		X							
3.1.1.5	3.1.1.5		X	X	X					
3.1.1.8	3.1.1.8		X	X	X					
3.1.1.10	3.1.1.10		X	X	X					
8.0.0.5	8.0.0.5		X	X	X			X		
8.0.3.9	8.0.3.9		X	X	X		X	X		
8.5.1.5	8.5.1.5						X	X	X	
8.6.1.9	8.6.1.9						X	X	X	
8.6.2.11	8.6.2.11						X	X	X	
8.6.2.20	8.6.2.20						X	X	X	

9.0.1.10	9.0.1.10	9.0.1.10		X	X	X
9.0.1.20	9.0.1.20	9.0.1.20		X	X	X
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10	X	X	X	X
9.1.1.20	9.1.1.20	9.1.1.20	X	X	X	X

注：バージョン9.1.1.20以降、Cisco Unified Department Attendant Consoleは廃止されました。バージョン9.1.1.20のリリース後、Business、Enterprise、およびPremiumの各エディションはCUACAに置き換えられました。

CUACとCUCMバージョン8.5からバージョン9.1(2)との互換性

		CUCM >>>>					
CUBAC/CUDAC	CUEAC	CUPAC	8.5	8.6	9.0.1	9.1(1)	9.1(2)
2.0.0.11							
2.0.1.14							
	3.0.0.2						
	3.0.1.4						
3.1.1.5	3.1.1.5						
3.1.1.8	3.1.1.8						
3.1.1.10	3.1.1.10						
8.0.0.5	8.0.0.5						
8.0.3.9	8.0.3.9						
8.5.1.5	8.5.1.5		X				
8.6.1.9	8.6.1.9		X	X			
8.6.2.11	8.6.2.11		X	X			
8.6.2.20	8.6.2.20		X	X			
9.0.1.10	9.0.1.10	9.0.1.10	X	X	X		
9.0.1.20	9.0.1.20	9.0.1.20	X	X	X	X	
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10	X	X	X	X	X
9.1.1.20	9.1.1.20	9.1.1.20	X	X	X	X	X

注：バージョン9.1.1.20以降、Cisco Unified Department Attendant Consoleは廃止されました。バージョン9.1.1.20のリリース後、Business、Enterprise、およびPremiumの各エディションはCUACAに置き換えられました。

CUACとCUCMの高度な互換性

		CUCM >>>>							
CUACA	7.1(5)*	8.X	9.X	10.0(1)	10.5(1)	10.5(2)	11.0.x	11.5.x	12.0.1
10.0.1.10	X	X	X	X					
10.5.1	X	X	X	X	X				
10.5.2	X	X	X	X	X	X	X		
11.0.1			X	X	X	X	X	X	
11.0.2			X	X	X	X	X	X	X
12.0.2					○**	○**	○**	○***	X

* 32ビットTSPは全体でサポートされていますが、64ビットは一部のCUCMバージョンでのみサポートされています。詳細については、それぞれのCUAC-Advance Administration and Installation guideを参照してください。

** OS Windows 2012(R2)でのみサポート – 64ビット

*** CUCMバージョンは11.5(1.13032-4)以降である必要があります。

注 : Microsoft Windows 10 for Cisco Unified Attendant Console Advancedクライアントは、CUAC 11.0.1以降でサポートされています。