



Cisco Unified JTAPI クラスおよびインターフェイス

この付録には、Cisco Unified JTAPI 実装において利用可能なすべてのクラスおよびインターフェイスの一覧があります。

- 「[Cisco Unified JTAPI バージョン 1.2 クラスおよびインターフェイス](#)」(P.B-1) には、JTAPI v 1.2 のすべてのクラスおよびメソッドの一覧が収録されています。サポートされるクラスおよびメソッドは、Cisco Unified JTAPI サポートのカラムに明記されています。
- 「[Cisco Unified JTAPI 拡張クラスおよびインターフェイス](#)」(P.B-21) には、Cisco Unified JTAPI 拡張クラスおよびメソッドの一覧が収録されています。
- 「[Cisco トレース ログ クラスとインターフェイス](#)」(P.B-24) には、エラー トレース クラスおよびメソッドの一覧が収録されています。

Cisco Unified JTAPI バージョン 1.2 クラスおよびインターフェイス

このセクションの内容は次のとおりです。

- 「[コア パッケージ](#)」(P.B-2)
- 「[コール センター パッケージ](#)」(P.B-6)
- 「[コール センター機能パッケージ](#)」(P.B-7)
- 「[コール センター イベント パッケージ](#)」(P.B-8)
- 「[コール制御パッケージ](#)」(P.B-10)
- 「[コール制御機能パッケージ](#)」(P.B-13)
- 「[コール制御イベント パッケージ](#)」(P.B-15)
- 「[機能パッケージ](#)」(P.B-16)
- 「[イベント パッケージ](#)」(P.B-17)
- 「[メディア パッケージ](#)」(P.B-19)
- 「[メディア機能パッケージ](#)」(P.B-19)
- 「[メディア イベント パッケージ](#)」(P.B-20)
- 「[サポートされないパッケージ](#)」(P.B-21)

コア パッケージ

表 B-1 では、JTAPI コア パッケージの各 JTAPI インターフェイスとそれに続いて関連するメソッドをリストし、そのクラスが Cisco Unified JTAPI 実装でサポートされているかどうかを示しています。

表 B-1 javax.telephony のサポート

クラス名	メソッド名	Cisco Unified JTAPI サポート	コメント
Address	addCallObserver	サポートする	
	addressObserver	サポートする	
	getAddressCapabilities	サポートする	
	getCallObservers	サポートする	
	getCapabilities	サポートする	
	getConnections	サポートする	
	getName	サポートする	
	getObservers	サポートする	
	getProvider	サポートする	
	getTerminals	サポートする	
	removeCallObserver	サポートする	
	removeObserver	サポートする	
	AddressObserver	addressChangedEvent	サポートする
Call	addObserver	サポートする	
	connect	サポートする	コールを発信する端末またはアドレス用に、CallObserver が存在している必要がある。 FeaturePriority パラメータはサポートされない。
	getCallCapabilities	サポートする	

表 B-1 javax.telephony のサポート (続き)

	getCapabilities	サポートする	
	getConnections	サポートする	
	getObservers	サポートする	
	getProvider	サポートする	
	getState	サポートする	
	removeObserver	サポートする	
CallObserver	callChangedEvent	サポートする	
Connection	disconnect	サポートする	
	getAddress	サポートする	
	getCall	サポートする	
	getCapabilities	サポートする	
	getConnectionCapabilities	サポートする	
	getState	サポートする	
	getTerminalConnections	サポートする	
JtapiPeer	getName	サポートする	
	getProvider	サポートする	
	getServices	サポートする	
JtapiPeerFactory	getJtapiPeer	サポートする	
Provider	addObserver	サポートする	
	createCall	サポートする	
	getAddress	サポートする	
	getAddressCapabilities()	サポートする	

表 B-1 javax.telephony のサポート (続き)

	getAddressCapabilities(Terminal)	サポートする	
	getAddresses	サポートする	
	getCallCapabilities()	サポートする	
	getCallCapabilities(Terminal, Address)	サポートする	
	getCalls	サポートする	このメソッドは、CallObservers がアドレスまたは端末に付加されているとき、ルーティングに RouteAddress が登録されているとき、または CiscoMediaTerminal が登録されているときにだけ、コールを返す。
	getCapabilities	サポートする	
	getConnectionCapabilities()	サポートする	
	getConnectionCapabilities(Terminal, Address)	サポートする	
	getName	サポートする	
	getObservers	サポートする	
	getProviderCapabilities()	サポートする	
	getProviderCapabilities(Terminal)	サポートする	
	getState	サポートする	
	getTerminal	サポートする	
	getTerminalCapabilities()	サポートする	
	getTerminalCapabilities(Terminal)	サポートする	
	getTerminalConnectionCapabilities()	サポートする	
	getTerminalConnectionCapabilities(Terminal)	サポートする	
	getTerminals	サポートする	

表 B-1 javax.telephony のサポート (続き)

	removeObserver	サポートする	
	shutdown	サポートする	
ProviderObserver	providerChangedEvent	サポートする	
Terminal	addCallObserver	サポートする	
	addObserver	サポートする	
	getAddresses	サポートする	
	getCallObservers	サポートする	
	getCapabilities	サポートする	
	getName	サポートする	
	getObservers	サポートする	
	getProvider	サポートする	
	getTerminalCapabilities	サポートする	
	getTerminalConnections	サポートする	
	removeCallObserver	サポートする	
	removeObserver	サポートする	
TerminalConnection	answer	サポートする	
	getCapabilities	サポートする	
	getConnection	サポートする	
	getState	サポートする	
	getTerminal	サポートする	
	getTerminalConnectionCapabilities	サポートする	
TerminalObserver	terminalChangedEvent	サポートする	

コール センター パッケージ

表 B-2 では、JTAPI コール センター パッケージの各 JTAPI インターフェイスとそれに続いて関連するメソッドをリストし、そのクラスが Cisco Unified JTAPI 実装でサポートされているかどうかを示しています。

表 B-2 javax.telephony.callcenter のサポート

クラス名	メソッド名	Cisco Unified JTAPI のサポート	コメント
ACDAddress	getACDManagerAddress		
	getLoggedOnAgents		
	getNumberQueued		
	getOldestCallQueued		
	getQueueWaitTime		
	getRelativeQueueLoad		
ACDAddressObserver			
ACDConnection	getACDManagerConnection		
ACDManagerAddress	getACDAddresses		
ACDManagerConnection	getACDConnections		
Agent	getACDAddress		
	getAgentAddress		
	getAgentID		
	getAgentTerminal		
	getState		
	setState		
AgentTerminal	addAgent		
	getAgents		
	removeAgents		
	setAgents		
AgentTerminalObserver			
CallCenterAddress	addCallObserver		
CallCenterCall	connectPredictive		
	getApplicationData		
	getTrunks		
	setApplicationData		
CallCenterCallObserver			
CallCenterProvider	getACDAddresses		
	getACDManagerAddresses		
	getRouteableAddresses		
CallCenterTrunk	getCall		

表 B-2 javax.telephony.callcenter のサポート (続き)

	getName		
	getState		
	getType		
RouteAddress	cancelRouteCallback	サポート する	
	getActiveRouteSessions	サポート する	
	getRouteCallback	サポート する	
	registerRouteCallback	サポート する	
RouteCallback	reRouteEvent	サポート する	
	routeCallbackEndedEvent	サポート する	
	routeEndEvent	サポート する	
	routeEvent	サポート する	
	routeUsedEvent	サポート する	
RouteSession	endRoute	サポート する	
	getCause	サポート する	
	getRouteAddress	サポート する	
	getState	サポート する	
	selectRoute	サポート する	

コールセンター機能パッケージ

表 B-3 では、JTAPI コールセンター機能パッケージの各 JTAPI インターフェイスとそれに続いて関連するメソッドをリストし、そのクラスが Cisco Unified JTAPI 実装でサポートされているかどうかを示しています。

表 B-3 javax.telephony.callcenter.capabilities のサポート

クラス名	メソッド名	Cisco Unified JTAPI のサポート	コメント
ACDAddressCapabilities	canGetACDManagerAddress		

表 B-3 javax.telephony.callcenter.capabilities のサポート (続き)

	canGetLoggedOnAgents		
	canGetNumberQueued		
	canGetOldestCallQueued		
	canGetQueueWaitTime		
	canGetRelativeQueueLoad		
ACDConnectionCapabilities	canGetACDManagerConnection		
ACDManagerAddressCapabilities	canGetACDAddresses		
ACDManagerConnectionCapabilities	canGetACDConnections		
AgentTerminalCapabilities	canHandleAgents		
CallCenterAddressCapabilities	canAddCallObserver		
CallCenterCallCapabilities	canConnectPredictive		
	canGetTrunks		
	canHandleApplicationData		
CallCenterProviderCapabilities	canGetACDAddresses	サポートする	
	canGetACDManagerAddresses	サポートする	
	canGetRouteableAddresses	サポートする	
RouteAddressCapabilities	canRouteCalls	サポートする	

コールセンター イベント パッケージ

表 B-4 では、JTAPI コールセンター イベント パッケージの各 JTAPI インターフェイスとそれに続いて関連するメソッドをリストし、そのクラスが Cisco Unified JTAPI 実装でサポートされているかどうかを示しています。

表 B-4 javax.telephony.callcenter.events のサポート

クラス名	メソッド名	Cisco Unified JTAPI のサポート	コメント
ACDAddrBusyEv			
ACDAddrEv	getAgent		
	getAgentAddress		
	getAgentTerminal		
	getState		

表 B-4 javax.telephony.callcenter.events のサポート (続き)

	getTrunks		
ACDAddrLoggedOffEv			
ACDAddrLoggedOnEv			
ACDAddrNotReadyEv			
ACDAddrReadyEv			
ACDAddrUnknownEv			
ACDAddrWorkNotReadyEv			
ACDAddrWorkReadyEv			
AgentTermBusyEv			
AgentTermEv	getACDAddress		
	getAgent		
	getAgentAddress		
	getAgentID		
	getState		
AgentTermLoggedOffEv			
AgentTermLoggedOnEv			
AgentTermNotReadyEv			
AgentTermReadyEv			
AgentTermUnknownEv			
AgentTermWorkNotReadyEv			
AgentTermWorkReadyEv			
CallCentCallAppDataEv	getApplicationData		
CallCentCallEv	getCalledAddress		
	getCallingAddress		
	getCallingTerminal		
	getLastRedirectedAddress		
	getTrunks		
CallCentConnEv			
CallCentConnInProgressEv			
CallCentEv	getCallCenterCause		
CallCentTrunkEv	getTrunk		
CallCentTrunkInvalidEv			
CallCentTrunkValidEv			
ReRouteEvent		サポートする	
RouteCallbackEndedEvent	getRouteAddress	サポートする	
RouteEndEvent		サポートする	

表 B-4 javax.telephony.callcenter.events のサポート (続き)

RouteEvent	getCallingAddress	サポートする	
	getCallingTerminal	サポートする	
	getCurrentRouteAddress	サポートする	
	getRouteSelectAlgorithm	サポートする	
	getSetupInformation	サポートする	
RouteSessionEvent	getRouteSession	サポートする	
RouteUsedEvent	getCallingAddress	サポートする	
	getCallingTerminal	サポートする	
	getDomain	サポートする	
	getRouteUsed	サポートする	

コール制御パッケージ

表 B-5 では、JTAPI コール制御パッケージの各 JTAPI インターフェイスとそれに続いて関連するメソッドをリストし、そのクラスが Cisco Unified JTAPI 実装でサポートされているかどうかを示しています。

表 B-5 javax.telephony.callcontrol のサポート

クラス名	メソッド名	Cisco Unified JTAPI のサポート	コメント
CallControlAddress	cancelForwarding	サポートする	Call Forward All の場合だけ
	getDoNotDisturb		
	getForwarding	サポートする	Call Forward All の場合だけ
	getMessageWaiting		
	setDoNotDisturb		
	setForwarding	サポートする	Call Forward All の場合だけ
	setMessageWaiting		
CallControlCall	addParty		

表 B-5 javax.telephony.callcontrol のサポート (続き)

	conference	サポートする	コンサルト会議のシナリオでは、OriginalCall.conference (ConsultCall) だけがサポートされる。ConsultCall.conference (OriginalCall) はサポートされない。
	consult(TerminalConnection)	サポートする	
	consult(TerminalConnection, String)	サポートする	
	drop	サポートする	
	getCalledAddress	サポートする	
	getCallingAddress	サポートする	
	getCallingTerminal	サポートする	
	getConferenceController	サポートする	
	getConferenceEnable	サポートする	
	getLastRedirectedAddress	サポートする	
	getTransferController	サポートする	
	getTransferEnable	サポートする	
	offHook	サポートする	
	setConferenceController	サポートする	
	setConferenceEnable	サポートする	
	setTransferController	サポートする	
	setTransferEnable	サポートする	

表 B-5 javax.telephony.callcontrol のサポート (続き)

	transfer(Call)	サポートする	コンサルト転送のシナリオでは、OriginalCall.transfer (ConsultCall) だけがサポートされる。ConsultCall.transfer (OriginalCall) はサポートされない。
	transfer(String)	サポートする	
CallControlCallObserver		サポートする	
CallControlConnection	accept	サポートする	
	addToAddress	サポートする	
	getCallControlState	サポートする	
	park	サポートする	
	リダイレクト	サポートする	CallControlConnection.ESTABLISHED 状態にある接続をリダイレクトできる。
	reject	サポートする	
CallControlForwarding	getDestinationAddress		
	getFilter		
	getSpecificCaller		
	getType		
CallControlTerminal	getDoNotDisturb		
	pickup (Address, Address)		
	pickup (Connection, Address)		
	pickup (TerminalConnection, Address)		
	pickupFromGroup(Address)		
	pickupFromGroup(String, Address)		
	setDoNotDisturb		
CallControlTerminalConnection	getCallControlState	サポートする	
	hold	サポートする	

表 B-5 javax.telephony.callcontrol のサポート (続き)

	join	サポートする	CiscoIntercomAddresses に対してだけ実装。
	leave		
	unhold	サポートする	
CallControlTerminalObserver			

コール制御機能パッケージ

表 B-6 では、JTAPI コール制御機能パッケージの各 JTAPI インターフェイスとそれに続いて関連するメソッドをリストし、そのクラスが Cisco Unified JTAPI 実装でサポートされているかどうかを示しています。

表 B-6 javax.telephony.callcontrol.capabilities のサポート

クラス名	メソッド名	Cisco Unified JTAPI のサポート	コメント
CallControlAddressCapabilities	canCancelForwarding	サポートする	
	canGetDoNotDisturb	サポートする	
	canGetForwarding	サポートする	
	canGetMessageWaiting	サポートする	
	canSetDoNotDisturb	サポートする	
	canSetForwarding	サポートする	
	canSetMessageWaiting	サポートする	
CallControlCallCapabilities	canAddParty	サポートする	
	canConference	サポートする	
	canConsult	サポートする	
	canConsult(TerminalConnection)	サポートする	
	canConsult(TerminalConnection, String)	サポートする	

表 B-6 javax.telephony.callcontrol.capabilities のサポート (続き)

	canDrop	サポートする	
	canOffHook	サポートする	
	canSetConferenceController	サポートする	
	canSetConferenceEnable	サポートする	
	canSetTransferController	サポートする	
	canSetTransferEnable	サポートする	
	canTransfer	サポートする	
	canTransfer(Call)	サポートする	
	canTransfer(String)	サポートする	
CallControlConnection Capabilities	canAccept	サポートする	
	canAddToAddress	サポートする	
	canPark	サポートする	
	canRedirect	サポートする	
	canReject	サポートする	
CallControlTerminal Capabilities	canGetDoNotDisturb	サポートする	
	canPickup	サポートする	
	canPickup(Address, Address)	サポートする	
	canPickup(Connection, Address)	サポートする	
	canPickup(TerminalConnection, Address)	サポートする	
	canPickupFromGroup	サポートする	
	canPickupFromGroup(Address)	サポートする	
	canPickupFromGroup(String, Address)	サポートする	

表 B-6 javax.telephony.callcontrol.capabilities のサポート (続き)

	canSetDoNotDisturb	サポートする	
CallControlTerminalConnectionCapabilities	canHold	サポートする	
	canJoin	サポートする	
	canLeave	サポートする	
	canUnhold	サポートする	

コール制御イベント パッケージ

表 B-7 では、JTAPI コール制御イベント パッケージの各 JTAPI インターフェイスとそれに続いて関連するメソッドをリストし、そのクラスが Cisco Unified JTAPI 実装でサポートされているかどうかを示しています。

表 B-7 javax.telephony.callcontrol.events のサポート

クラス名	メソッド名	Cisco Unified JTAPI のサポート	コメント
CallCtlAddrDoNotDisturbEv	getDoNotDisturbState		
CallCtlAddrEv			
CallCtlAddrForwardEv	getForwarding	サポートする	
CallCtlAddrMessageWaitingEv	getMessageWaitingState		
CallCtlCallEv	getCalledState	サポートする	
	getCallingAddress	サポートする	
	getCallingTerminal	サポートする	
	getLastRedirectedAddress	サポートする	
CallCtlConnAlertingEv		サポートする	
CallCtlConnDialingEv	getDigits	サポートする	
CallCtlConnDisconnectedEv		サポートする	
CallCtlConnEstablishedEv		サポートする	

表 B-7 javax.telephony.callcontrol.events のサポート (続き)

CallCtlConnEv		サポートする	
CallCtlConnFailedEv		サポートする	
CallCtlConnInitiatedEv		サポートする	
CallCtlConnNetworkAlertingEv		サポートする	
CallCtlConnNetworkReachedEv		サポートする	
CallCtlConnOfferedEv		サポートする	
CallCtlConnQueuedEv	getNumberInQueue	サポートする	
CallCtlConnUnknownEv		サポートする	
CallCtlEv	getCallControlCause	サポートする	
CallCtlTermConnBridgedEv			
CallCtlTermConnDroppedEv		サポートする	
CallCtlTermConnEv		サポートする	
CallCtlTermConnHeldEv		サポートする	
CallCtlTermConnInUseEv			
CallCtlTermConnRingingEv		サポートする	
CallCtlTermConnTalkingEv		サポートする	
CallCtlTermConnUnknownEv		サポートする	
CallCtlTermDoNotDisturbEv			
CallCtlTermEv			

機能パッケージ

表 B-8 では、JTAPI 機能パッケージの各 JTAPI インターフェイスとそれに続いて関連するメソッドをリストし、そのクラスが Cisco Unified JTAPI 実装でサポートされているかどうかを示しています。

表 B-8 javax.telephony.capabilities のサポート

クラス名	メソッド名	Cisco Unified JTAPI のサポート	コメント
AddressCapabilities	isObservable	サポートする	
CallCapabilities	canConnect	サポートする	
	isObservable	サポートする	
ConnectionCapabilities	canDisconnect	サポートする	
ProviderCapabilities	isObservable	サポートする	
TerminalCapabilities	isObservable	サポートする	
TerminalConnectionCapabilities	canAnswer	サポートする	

イベント パッケージ

表 B-9 では、JTAPI イベント パッケージの各 JTAPI インターフェイスとそれに続いて関連するメソッドをリストし、そのクラスが Cisco Unified JTAPI 実装でサポートされているかどうかを示しています。

表 B-9 javax.telephony.events のサポート

クラス名	メソッド名	Cisco Unified JTAPI のサポート	コメント
AddrEv	getAddress	サポートする	
AddrObservationEndedEv		サポートする	
CallActiveEv		サポートする	
CallEv	getCall	サポートする	
CallInvalidEv		サポートする	
CallObservationEndedEv	getEndedObject	サポートする	
ConnAlertingEv		サポートする	

表 B-9 javax.telephony.events のサポート (続き)

ConnConnectedEv		サポートする	
ConnCreatedEv		サポートする	
ConnDisconnectedEv		サポートする	
ConnEv	getConnection	サポートする	
ConnFailedEv		サポートする	
ConnInProgressEv		サポートする	
ConnUnknownEv		サポートする	
Ev	getCause	サポートする	
	getID	サポートする	
	getMetaCode	サポートする	
	getObserved	サポートする	
	isNewMetaEvent	サポートする	
ProvEv	getProvider	サポートする	
ProvInServiceEv		サポートする	
ProvObservationEndedEv		サポートする	
ProvOutOfServiceEv		サポートする	
ProvShutdownEv		サポートする	
TermConnActiveEv		サポートする	
TermConnCreatedEv		サポートする	
TermConnDroppedEv		サポートする	
TermConnEv	getTerminalConnection	サポートする	
TermConnPassiveEv			

表 B-9 javax.telephony.events のサポート (続き)

TermConnRingingEv		サポートする	
TermConnUnknownEv		サポートする	
TermEv	getTerminal	サポートする	
TermObservationEndedEv		サポートする	

メディア パッケージ

表 B-10 では、JTAPI メディア パッケージの各 JTAPI インターフェイスとそれに続いて関連するメソッドをリストし、そのクラスが Cisco Unified JTAPI 実装でサポートされているかどうかを示しています。

表 B-10 javax.telephony.media のサポート

クラス名	メソッド名	Cisco Unified JTAPI のサポート	コメント
MediaCallObserver		サポートする	
MediaTerminalConnection	generateDtmf	サポートする	
	getMediaAvailability		
	getMediaState		
	setDtmfDetection	サポートする	
	startPlaying		
	startRecording		
	stopPlaying		
	stopRecording		
	useDefaultMicrophone		
	useDefaultSpeaker		
	usePlayURL		
	useRecordURL		

メディア機能パッケージ

表 B-11 では、JTAPI メディア機能パッケージの各 JTAPI インターフェイスとそれに続いて関連するメソッドをリストし、そのクラスが Cisco Unified JTAPI 実装でサポートされているかどうかを示しています。

表 B-11 javax.telephony.media.capabilities のサポート

クラス名	メソッド名	Cisco Unified JTAPI のサポート	コメント
MediaTerminalConnection Capabilities	canDetectDtmf	サポートする	
	canGenerateDtmf	サポートする	
	canStartPlaying	サポートする	
	canStartRecording	サポートする	
	canStopPlaying	サポートする	
	canStopRecording	サポートする	
	canUseDefaultMicrophone	サポートする	
	canUseDefaultSpeaker	サポートする	
	canUsePlayURL	サポートする	
	canUseRecordURL	サポートする	

メディア イベント パッケージ

表 B-12 では、JTAPI メディア イベント パッケージの各 JTAPI インターフェイスとそれに続いて関連するメソッドをリストし、そのクラスが Cisco Unified JTAPI 実装でサポートされているかどうかを示しています。

表 B-12 javax.telephony.media.events のサポート

クラス名	メソッド名	Cisco Unified JTAPI のサポート	コメント
MediaEv	getMediaCause	サポートする	
MediaTermConnAvailableEv			
MediaTermConnDtmfEv	getDtmfDigit	サポートする	
MediaTermConnEv		サポートする	

表 B-12 javax.telephony.media.events のサポート (続き)

MediaTermConnStateEv	getMediaState		
MediaTermConnUnavailableEv			

サポートされないパッケージ

表 B-13 は、Cisco Unified JTAPI 実装でサポートされない JTAPI パッケージを示しています。

表 B-13 サポートされない JTAPI パッケージ

サポートされない JTAPI パッケージ
JTAPI 電話パッケージ
JTAPI 電話機能パッケージ
JTAPI 電話イベント パッケージ
JTAPI プライベート データ パッケージ
JTAPI プライベート データ機能パッケージ
JTAPI プライベート データ イベント パッケージ

Cisco Unified JTAPI 拡張クラスおよびインターフェイス

Cisco Unified JTAPI 拡張クラス

表 B-14 Cisco Unified JTAPI 拡張クラス

Cisco 拡張クラス	メソッド名
CiscoMediaCapability	getMaxFramesPerPacket() getPayloadType() toString()
CiscoG711MediaCapability	
CiscoG723MediaCapability	getBitRate() toString()
CiscoGSMMediaCapability	
RegistrationException	
UnregistrationException	

Cisco Unified JTAPI 拡張インターフェイス

表 B-15 Cisco Unified JTAPI 拡張インターフェイスおよびそのメソッド

Cisco 拡張インターフェイス	メソッド名
CiscoAddrCreatedEv	getAddress()
CiscoAddress	getType()
CiscoAddressObserver	
CiscoAddrEv	
CiscoAddrInService	
CiscoAddrOutOfService	
CiscoCall	getCallID()
CiscoCallEv	
CiscoCallID	getCall() intValue()
CiscoConferenceEndEv	getConferenceCall() getFinalCall() getHeldConferenceController() getTalkingConferenceController()
CiscoConferenceStartEv	getConferenceCall() getFinalCall() getHeldConferenceController() getTalkingConferenceController()
CiscoConnection	getConnectionID() getReason()
CiscoConnectionID	getConnection() intValue()
CiscoConsultCall	getConsultingTerminalConnection()
CiscoConsultCallActiveEv	getHeldTerminalConnection()
CiscoEv	
CiscoJtapiPeer	
CiscoMediaTerminal	getRTPInputProperties() getRTPOutputProperties() register(InetAddress, int) unregister()
CiscoProvEv	
CiscoProvider	getCallbackGuardEnabled() getMediaTerminal() getMediaTerminals() setCallbackGuardEnabled()

表 B-15 Cisco Unified JTAPI 拡張インターフェイスおよびそのメソッド (続き)

Cisco 拡張インターフェイス	メソッド名
CiscoProviderObserver	
CiscoRouteSession	getCall()
CiscoRTPInputProperties	getBitRate() getEchoCancellation() getLocalAddress() getLocalPort() getPacketSize() getPayloadType()
CiscoRTPInputStartedEv	getRTPInputProperties()
CiscoRTPInputStoppedEv	
CiscoRTPOutputProperties	getBitRate() getMaxFramesPerPacket() getPacketSize() getPayloadType() getPrecedenceValue() getRemoteAddress() getRemotePort()
CiscoRTPOutputStartedEv	getRTPOutputProperties()
CiscoRTPOutputStoppedEv	
CiscoSynronousObserver	
CiscoTermCreatedEv	getTerminal()
CiscoTermEv	
CiscoTerminal	getRegistrationState()
CiscoTerminalConnection	
CiscoTerminalObserver	
CiscoTermInServiceEv	
CiscoTermOutOfServiceEv	
CiscoTransferEndEv	getFinalCall() getTransferController() getTransferredCall()
CiscoTransferStartEv	getFinalCall() getTransferController() getTransferredCall()
ObjectContainer	getObject() setObject()
RTPBitRate	
RTPPayload	

Cisco トレース ログ クラスとインターフェイス

Cisco トレース ログ クラス

表 B-16 Cisco トレース ログ クラス

Cisco トレース ログ クラス	メソッド名
LogFileOutputStream	close() flush() getCurrentFile() getFileExtension() getFileNameBase() getMaxFiles() getMaxFileSize() write(byte[], int, int) write(int)
NullTraceWriter	close() flush() getEnabled() print(String) println(String)
OutputStreamTraceWriter	close() flush() getEnabled() print(String) println(String) setOutputStream(OutputStream)
TraceManagerFactory	getModules() registerModule(String) registerModule(TraceModule) registerModule(TraceModule, OutputStream)

Cisco トレース ログ インターフェイス

表 B-17 Cisco トレース ログ インターフェイス

Cisco トレース ログ インターフェイス	メソッド名
ConditionalTrace	disable() enable()
Trace	append(Object) append(String) getName() isEnabled() print(Object) print(String) print(String, Object) print(String, String) println(Object) println(String) println(String, Object) println(String, String) setDefaultMnemonic(String)

表 B-17 Cisco トレース ログ インターフェイス (続き)

Cisco トレース ログ インターフェイス	メソッド名
TraceManager	disableAll() disableTimeStamp() enableAll() enableTimeStamp() getConditionalTrace(String) getConditionalTrace(String, String) getName() getOutputStream() getSubFacilities() getTraces() getTraceWriter() getUnconditionalTrace(String) getUnconditionalTrace(String, String) removeTrace(String) removeTrace(Trace) setOutputStream(OutputStream) setSubFacilities() setTraceWriter()
TraceModule	getTraceManager() getTraceModuleName()
TRACETYPE	
TraceWriter	close() flush() getEnabled() print(String) println(String)
UnconditionalTrace	