

راديص إلى Cisco Intelligent Automation for Cloud

3.1 Hotfix 1 (TEO 2.3.4 HotFix 8)

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [الحل](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

يوضح هذا المستند كيفية الحصول على الإصلاح العاجل 3.1 من Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1 (Tidal Enterprise Orchestrator)، الإصدار 8 2.3.4 HotFix (HotFix 8) وتثبيته. هذا الإصلاح العاجل إلزامي لجميع بيئات Cisco Intelligent Automation for Cloud (IAC) الإصدار 3.1 التي تواجه مشاكل مع الفشل في حذف اختبار الأجهزة الظاهرية (VM) الذي تم إنشاؤه للتحقق من عنصر النظام الأساسي.

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

[المكونات المستخدمة](#)

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Intelligent Automation for Cloud الإصدار 3.1.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين مسموح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

[الاصطلاحات](#)

راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

[الحل](#)

لتنزيل الإصلاح العاجل وتثبيته، أكمل الخطوات التالية:

1. قم بتنزيل ملف TEO2.3.4Hotfix8.zip من [صفحة تنزيلات البرامج في Cisco Tidal Enterprise Orchestrator Base Product](#)، الإصدار 2.3.4. يمكنك الانتقال إلى هذه الصفحة من خلال توجيه المستعرض إلى <http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html>. ثم أختَر المنتجات > إدارة الشبكة والأتمتة > إدارة مركز البيانات والأتمتة > التشغيل التلقائي للعمليات > Cisco Tidal > Cisco Process Orchestrator > Cisco Tidal Enterprise Orchestrator Base Product > Cisco Tidal Enterprise Orchestrator Hotfix .
2. قم بإنشاء نسخة احتياطية من قاعدة بيانات عملية TEO قبل تثبيت الإصلاح العاجل. ملاحظة: قم بتثبيت الإصلاح العاجل بمساعدة دعم Cisco التقني. يهدف هذا الإصلاح العاجل إلى معالجة هذه المشكلة المحددة فقط. يجب أن تقوم بتطبيقه فقط عندما تواجه بيئتك المثبتة هذه المشكلة المحددة.
3. لتثبيت الإصلاح العاجل، انتقل إلى دليل التثبيت ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق setup.exe. سيعرض المثبت معالج إستيراد حزم التشغيل التلقائي.
4. أختَر التشغيل التلقائي الذكي للسحابة.
5. إذا قمت بتشغيل CIAC 3.1، اتصل بدعم Cisco التقني للحصول على تعليمات حول كيفية تنظيف مخازن البيانات التي تحتوي على VMS التي تم إنشاؤها بواسطة عملية التحقق من صحة عنصر النظام الأساسي. لمزيد من المعلومات، راجع وثائق Cisco التالية:

- معرف تصحيح الأخطاء من [Cisco CSCud41449](#) (العملاء المسجلون فقط)
- أداة طلب خدمة مركز المساعدة التقنية (TAC) من [Cisco](#) (العملاء المسجلون فقط)

معلومات ذات صلة

- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل