

Tidal Enterprise Orchestrator: Validación de la configuración de Windows reforzada

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Síntomas](#)

[Estado](#)

[Resolución](#)

[Validar configuración de directiva de Windows](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Cuando se utiliza la política de endurecimiento recomendada para Microsoft® Windows, puede provocar el bloqueo de la interfaz web de Business Objects InfoView debido a la configuración de seguridad mejorada. El diálogo de error de seguridad aconsejará al usuario agregar el sitio a la lista de sitios web de confianza.

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

Windows 2003, Windows 2008

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

[Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos Técnicos Cisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.](#)

Síntomas

La configuración de directivas implementada al endurecer un sistema Windows puede impedir que funcionen las actividades de secuencia de comandos de TEO Windows y de Windows. Se recomienda que los usuarios validen la configuración adecuada.

Estado

Resolución encontrada

Resolución

Validar configuración de directiva de Windows

Para validar la configuración de directivas de Windows, complete estos pasos:

1. Haga clic en **Inicio > Herramientas administrativas > Política de seguridad local**.
2. En Configuración de seguridad, expanda **Políticas locales**. A continuación, haga clic en **Opciones de seguridad**.
3. En el panel Opciones de seguridad, haga clic con el botón derecho del ratón en **Acceso a la red** y seleccione **Propiedades**. Establezca el acceso a la red para que no permita el almacenamiento de las credenciales de .NET Passports para las visualizaciones del diálogo de autenticación de red.
4. Haga clic en la opción **Disabled**. A continuación, haga clic en **Aceptar**. Se valida la configuración de la política.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)