

Tidal Enterprise Orchestrator: Desencadenador cambiado de tarea frente al desencadenador creado por la tarea

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Tarea cambiada frente a tarea creada](#)

[Definir disparadores](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento proporciona información sobre la diferencia entre el disparador de tareas cambiadas y el desencadenador de tareas creadas.

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

La información de este documento se basa en Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.1 o posterior.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

[Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos Técnicos Cisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.](#)

[Tarea cambiada frente a tarea creada](#)

Tanto Task Changed como Task Created pueden ayudar a activar un proceso en TEO. En la base, Task Changed se activa cuando se realiza algún cambio, si es algo grande como la tarea se cierra o si es algo pequeño como la tarea, se agregó un nuevo cesionario. El disparador Tarea creada se activa cuando se crea una tarea en el sistema que cumple los requisitos del disparador. Ambos desencadenadores pueden tener requisitos condicionales agregados a la pestaña criterios o condiciones. Es importante tener en cuenta que cuando se define una de las dos opciones, se encuentran disponibles para extraer información de Variable de referencia en el área Proceso > Desencadenadores del diálogo Insertar variable de referencia. Al ver ese diálogo, también es importante tener en cuenta que en una Tarea cambiada puede acceder tanto a la información de la tarea original como a la información de la tarea actualizada.

[Definir disparadores](#)

Complete estos pasos:

1. En un nuevo proceso, haga clic en la pestaña **Desencadenadores**.
2. Haga clic en **Nuevo > Tarea**. A continuación, elija el tipo de tarea y el tipo de disparador que necesita.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)