

Ejemplo de Configuración de Banner de Inicio de Sesión ACS

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configurar](#)

[Verificación](#)

[GUI](#)

[CLI](#)

[Troubleshoot](#)

Introducción

Este documento describe el procedimiento necesario para configurar los banners de inicio de sesión en la CLI y la GUI de Cisco Secure Access Control Server (ACS) versión 5.4.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Configuración inicial de ACS
- Acceso a GUI y CLI de ACS

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Cisco Secure ACS Release 5.4.


The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar


Nota: El límite de caracteres para los banners "antes" y "después" de inicio de sesión es de 250 caracteres. No puede configurar banners independientes para la CLI y la GUI. Use la Command Lookup Tool (clientes registrados solamente) para obtener más información sobre los comandos usados en esta sección.

Para configurar los banners Login en la CLI y la GUI de ACS, complete estos comandos:

1. Para el mensaje del banner de inicio de sesión "antes", inicie sesión en la GUI de ACS. Navegue hasta **My Workspace > Login Banner** e introduzca el mensaje deseado del banner "antes" de inicio de sesión.




2. Desde la misma ubicación, configure el mensaje deseado del banner de inicio de sesión "después".



Verificación

GUI

El mensaje del banner de inicio de sesión "antes" aparece como se muestra aquí:



El mensaje del banner de inicio de sesión "después" aparece como se muestra aquí:



CLI

El mensaje del banner de inicio de sesión "antes" aparece como se muestra aquí:

```
login as: admin
Copyright(c) 2012 Cisco Systems, Inc. All rights Reserved
Hi Welcome to the TAC Network

Unauthorized access is prohibited::
Using keyboard-interactive authentication.
Password: █
```

El mensaje del banner de inicio de sesión "después" aparece como se muestra aquí:

```
login as: admin
Copyright(c) 2012 Cisco Systems, Inc. All rights Reserved
Hi Welcome to the TAC Network

Unauthorized access is prohibited::
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
Last login: Thu May 23 10:30:06 2013 from 10.78.166.137
Copyright(c) 2012 Cisco Systems, Inc. All rights Reserved
Welcome to the TAC Network
ACS52/admin# █
```

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.