

Cisco Secure Endpoint Linux Connectorアップデートのリポート要件

内容

[概要](#)

[Enterprise Linuxリリース6](#)

[Enterprise Linuxリリース7](#)

[Enterprise Linuxリリース8](#)

[Ubuntuリリース20.04 LTS](#)

[Amazon Linuxリリース2](#)

[凡例](#)

[注意事項](#)

概要

次の表に、Cisco Secure Endpoint Linuxコネクタのアップデートに関するリポート要件を示します。Linuxコネクタでサポートされているオペレーティングシステムの詳細については、『[Cisco Secure Endpoint Linux Connector OS Compatibility](#)』を[参照してください](#)。


Enterprise Linuxリリース6

バージョン から	バージョンへ				
	1.7.0 新しい	1.8.1 新しい	1.10.0 新しい	1.12.2 新しい	1.12.4 新しい
1.7.0以降	■	■	■	■	■
1.8.1以降		■	■	■	■
1.10.0以降			■	■	■
1.12.2以降				■	■
1.12.4以降					■


エンタープライズLinux リリース 7

バージョ ンから	バージョンへ						
	1.7.0	1.8.0	1.8.1	1.8.4	1.9.0	1.9.1	1.10.0 新しい
1.6.0	■	■	■	■	■	■	■
1.7.0		■	■	■	■	■	■
1.8.0		■	■	■	■	■	■
1.8.1			■	■	■	■	■
1.8.4				■	■	■	■
1.9.0					■	■	■
1.9.1以降						■	■


エンタープライズLinux リリース 8

バージョンへ
バージョンから 1.13.0
新しい
1.13.0以降 




Ubuntuリリース20.04 LTS

バージョンへ
バージョンから 1.15.0
新しい
1.15.0以降 

Amazon Linuxリリース2

バージョンへ
バージョンから 1.16.0
新しい
1.16.0以降 

凡例

	再起動は不要
	再起動が必要な場合がある
	再起動が必要

注意事項

1. RedirFSカーネルモジュールを更新するには再起動が必要です。詳細は[CSCvo74991](#)を参照してください。
2. RHEL/CentOS 7.5(3.10.0-862カーネル)以降を実行している場合は、再起動が必要です。詳細は[CSCvn39498](#)を参照してください。
3. RedirFSカーネルモジュールを更新するには再起動が必要です。詳細は[CSCvt25576](#)を参照してください。
4. RedirFSカーネルモジュールを更新するには再起動が必要です。詳細は[CSCvt54122](#)および[CSCvu07130](#)を参照してください。