

# Microsoft Windows에서 pscp는 어떻게 사용합니까?

## 목차

[질문](#)  
[환경](#)  
[솔루션](#)

## 질문

Microsoft Windows에서 pscp는 어떻게 사용합니까?

## 환경

Cisco ESA(Email Security Appliance), WSA(Web Security Appliance), SMA(Security Management Appliance), 모든 버전의 AsyncOS

## 솔루션

이 기술 자료 문서는 Cisco에서 유지 관리하거나 지원하지 않는 소프트웨어를 참조합니다. 이 정보는 귀하의 편의를 위해 제공됩니다. 자세한 내용은 소프트웨어 공급업체에 문의하십시오.

<http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html>에서 pscp.exe를 다운로드합니다.

디스크에 저장합니다.

Windows CLI 열기:시작 -> 실행 -> 열기 필드에 따옴표 없이 'command'를 입력하고 확인을 클릭합니다.

'pscp.exe'를 Windows CLI로 끌어서 CLI에 명령의 전체 경로를 지정합니다.

특정 파일 업로드:

pscp 파일 user@host:파일

특정 파일 다운로드:

pscp user@host:파일 파일

폴더의 모든 파일 다운로드:

pscp -unsafe user@host:folder/\*.\* 폴더/

사용법:pscp [옵션] [user@]호스트:소스 대상  
pscp [options] 소스 [source...] [user@]host:target

`pscp [옵션] -ls [user@]host:filespec`

옵션:

- V 버전 정보 인쇄 및 종료
- pgpfp 인쇄 PGP 키 핑거프린트 및 종료
- p 파일 특성 보존
- q quiet, 통계를 표시하지 않음
- r 디렉터리를 재귀적으로 복사합니다.
- v 세부 정보 메시지 표시
- load sessname 저장된 세션에서 설정 로드
- P 포트가 지정된 포트에 연결
- l 지정된 사용자 이름의 사용자 연결
- pw 지정된 비밀번호로 로그인
- 1 -2 특정 SSH 프로토콜 버전 강제 사용
- 4 -6 IPv4 또는 IPv6 강제 사용
- C 압축 사용
- i 인증을 위한 키 개인 키 파일
- batch 모든 대화형 프롬프트 비활성화
- unsafe allow server-side 와일드카드(DEASON)
- sftp 강제 SFTP 프로토콜 사용
- scp 강제 SCP 프로토콜 사용