

Waarom is er een verschil tussen de prestatiemeting bwNumberOfGebruikers en het aantal gebruikerslicenties?

Inhoud

Het aantal gebruikers van de Licentie is specifiek voor het aantal verbruikte gebruikerslicenties, terwijl het totale aantal gebruikers (weergegeven door de teller doorNumberOfGebruikers) groter is dan alleen het verbruik van gebruikerslicenties.

Gebruikers die geen gebruikerslicenties consumeren zijn virtuele gebruikers (verzendingconsole, Call Center, Tunt Group, GroupCall, enz.) en TrunkGroup-gebruikers, waardoor de twee waarden niet goed overeenkomen.

Raadpleeg sectie "10.1.1.4 Voorziene gebruikers" van de System Engineering Guide voor meer informatie.

</php/xchange/node/422649>

Voorbeeld:

```
AS_CLI/bewaking/PM/uitvoering> krijgen -f bwNumberOfGebruikers
```

```
Label = bwAantalGebruikers
```

```
Beschrijving = "Geeft het totaal aan gebruikers die op het BroadWorks systeem" Object ID =  
.1.3.6.1.4.1.6431.1.2.16.1.2.0
```

```
Toegang = alleen-lezen
```

```
Waarde = 390
```

```
AS_CLI/System/Licensing> verkrijgen
```

```
...
```

```
Subscriber-licenties:
```

```
Gebruikte naam
```

```
=
```

```
=====
```

```
=====
```

```
=====
```

```
=====
```

```
Gebruikershandleiding 5000 141 49859
```

De relevante statistieken met betrekking tot het aantal gebruikers van een licentie zijn:

- bwNumberOfLicensedGebruikers: het aantal gelicentieerde gebruikers op het BroadWorks-systeem (gelijk aan gebruikerslicentienummers die de opdracht voor " AS_CLI/System/Licensing> krijgen")

- bwNumberOfNonVirtualGebruikers: het aantal werkelijke gebruikers - exclusief virtuele gebruikers - op het BroadWorks-systeem

OPMERKING

bwNumberOfLicensedGebruikers = bwNumberOfNonVirtualGebruikers - stam groepsgebruikers.

TG-gebruikers worden zichtbaar via

AS_CLI/System/Licensing> verkrijgen

....

Totaal aantal Trunkgebruikers = 18

...

Tot slot vertegenwoordigt de \"de Rapportagegereedschap voor de Dienst van het Gebruik van de Licentie\" een geldige bron om het licentietoepassing op het BroadWorks systeem te volgen.

Het document met de functiebeschrijving van dit gereedschap is beschikbaar in Xchange op:

</php/xchange/node/416300>