

# 思科安全终端Linux连接器更新重启要求

## 目录

[简介](#)

[企业Linux版本6](#)

[企业Linux版本7](#)

[企业Linux版本8](#)

[Ubuntu版本20.04 LTS](#)

[Amazon Linux版本2](#)

[图例](#)

[备注](#)

## 简介

此表包含思科安全终端Linux连接器更新的重新启动要求。有关Linux连接器支持的操作系统的详细信息，请参阅Cisco Secure Endpoint Linux Connector [OS兼容性](#)文章。

## 企业Linux版本6

从版本	至版本 1.7.0 和	1.8.1 和	1.10.0 和	1.12.2 和	1.12.4 和
1.7.0及以上版本	绿色	红色	请参阅读释1	红色	红色
1.8.1及以上版本		绿色	红色	请参阅读释3	红色
1.10.0及更高版本			绿色	红色	请参阅读附注4
1.12.2及以上版本				绿色	红色
1.12.4及更高版本					绿色

## 企业Linux 7 版

从版本	至版本 1.7.0	1.8.0	1.8.1	1.8.4	1.9.0	1.9.1	1.10.0 和
1.6.0	绿色	绿色	绿色	绿色	绿色	绿色	绿色
1.7.0		绿色	绿色	绿色	绿色	绿色	绿色
1.8.0		绿色	绿色	绿色	绿色	绿色	绿色
1.8.1			绿色	绿色	绿色	黄色	黄色
1.8.4				绿色	绿色	黄色	黄色
1.9.0					绿色	黄色	黄色
1.9.1及以							绿色



## 企业Linux 8 版

从版本 1.13.0  
至版本 和

1.13.0及更  
高版本



## Ubuntu版本20.04 LTS

从版本 1.15.0  
至版本 和

1.15.0及更  
高版本



## Amazon Linux版本2

从版本 1.16.0  
至版本 和

1.16.0及更  
高版本



## 图例



不需要重新启动



可能需要重新启动



需要重新启动

## 备注

- 1.更新RedirFS内核模块需要重新启动。详细[信息](#)请参阅CSCvo74991。
- 2.如果运行RHEL/CentOS 7.5 ( 3.10.0-862内核 ) 或更高版本，则需要重新启动。详细[信息](#)请参阅CSCvn39498。
- 3.更新RedirFS内核模块需要重新启动。有关详细信息，[请参阅CSCvt25576。](#)
- 4.更新RedirFS内核模块需要重新启动。有关[详细](#)信息，[请参](#)阅CSCvt54122和CSCvu07130。