

将Firepower管理中心注册到智能许可证卫星服务 器

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[背景信息](#)

[步骤](#)

[注册](#)

[验证](#)

[相关信息](#)

简介

本文档介绍将Firepower管理中心(FMC)注册到智能许可证卫星的分步说明。

作者：Foster Lipkey、Nazmul Rajib、John Long，Cisco TAC工程师。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科Firepower管理中心
- 智能许可

使用的组件

本文档中的信息基于以下硬件/软件版本：

- 思科Firepower管理中心6.2.2.2
- 智能许可证帐户

背景信息


基于云的思科智能软件管理器允许您通过互联网查看客户群。虽然Internet连接是安全的、加密的和受密码保护的，但有些组织可能不想通过直接Internet连接管理其客户群。为了解决这一安全问题，思科智能许可模式提供智能软件管理器卫星软件。您可以在您的内部部署虚拟机中的软件。

思科Firepower管理中心向智能软件管理器卫星注册和报告许可证消耗情况，就像它直接连接到思科智能软件管理器一样。


步骤

拥有智能帐户后，请按照以下步骤在FMC上注册。


步骤1. 登录智能卫星服务器以获取Smart Call Home目标URL。




步骤2. 在FMC上，导航至System > Integration > Smart Software Sattelite。选择Connect to Cisco Smart Sattelite Server并输入在步骤1中收集的URL。




步骤3. 添加SSL证书，选择加号图标。



步骤4.输入SSL证书的名称





步骤5.导航至<http://www.cisco.com/security/pki/certs/clrca.cert>，将证书的整个正文从— BEGIN CERTIFICATE — 复制到 — END CERTIFICATE—，然后将证书粘贴到表单的正文中。选择“保存”。




步骤6.选择“应用”以保存更改。

Smart Software Satellite Configuration




注册


步骤1.导航至System > Licenses > Smart Licenses，然后选择Register。



步骤5.将令牌粘贴到FMC的表单中。



步骤6.选择“应用更改B”。



验证

导航至System > Licenses > Smart Licenses时，可确认许可证状态，如图所示。

Success

You are now registered with Cisco Smart Licensing Cloud



Smart License Status

[Cisco Smart Software Manager](#)



Usage Authorization:	✔ Authorized (Last Synchronized On Mar 30 2016)
Product Registration:	✔ Registered (Last Renewed On Mar 30 2016)
Assigned Virtual Account:	██████████
Export-Controlled Features:	Disabled

相关信息

- [智能软件许可概述](#)
- [思科Firepower系统功能许可证](#)