RV110Wの電子メール設定のログ

目的

RV110Wには、システム情報ログを電子メールアカウントに送信する機能があります。この 機能により、管理者はルータの状態を最新の状態に保つことができます。この記事では、 RV110Wの電子メールログ設定の設定方法について説明します。

該当するデバイス

• RV110W

手順

電子メール設定のログ

ステップ1:ルータ設定ユーティリティを使用して、[Administration] > [Logging] > [Email Settings]を選択します。[電子メールの設定]ページが開きます。

E-mail Settings	
Log E-mail Configuration	
E-mail Logs:	Enable
Minimum Email Log Severity:	Information Configure Severity
E-mail Server Address:	
E-mail Server Port:	25 (Range: 1 - 65535
Return E-mail Address:	
Send to E-mail Address (1):	
Send to E-mail Address (2) (Optional):	
Send to E-mail Address (3) (Optional):	
E-mail Encryption (SSL):	Enable
Authentication with SMTP server:	None
E-mail Authentication Username:	
E-mail Authentication Password:	
E-mail Authentication Test:	Test
Send E-mail Logs by Schedule	
Unit:	Never 👻
Day:	Sunday -

ステップ2:電子メールログの右側で、[有効にする]ボックスをオンにしてログを電子メー ルで送信します。

E-ma	ail Settings		
Log E	-mail Configuration		
E-ma	il Logs:	Enable	
Minin	num Email Log Severity:	Information	Configure Severity
E-ma	il Server Address:		(
E-ma	ill Server Port:	25	(Range: 1 - 65535,
Retu	rn E-mail Address:		(
Send	to E-mail Address (1):		(
Send	to E-mail Address (2) (Optional):		-
Send	to E-mail Address (3) (Optional):		
E-ma	il Encryption (SSL):	Enable	
Authe	entication with SMTP server:	None	•
E-ma	il Authentication Username:		
E-ma	il Authentication Password:		
E-ma	il Authentication Test:	Test	
Send	E-mail Logs by Schedule		
Unit:		Never -	
Day:		Sunday	-

ステップ3:[Configure Severity]をクリ**ックし**、[**Administration**] > [**Logging**] > [**Log Settings**]に移動し、メール送信するログを設定します。

注:この操作を行うと、別のページにリダイレクトされ、行った変更がキャンセルされます。

ステップ4:[E-mail Server Address(電子メールサーバアドレス)]フィールドに、受信者の 電子メールアドレスに関連付けられた電子メールサーバアドレスを入力します。 ステップ5:[E-mail Server Port]フィールドに、電子メールサービスプロバイダーのポート番号を入力します。

注:電子メールサービスプロバイダーが特別なポート番号を必要としない場合は、フィール ドにデフォルト(25)のままにします。

ステップ6:[Return E-mail Address]フィールドに、プライマリ電子メールアドレスが非アク ティブのときにログメールを受信する電子メールアドレスを入力します。

ステップ7:[Send to E-mail Address (1)]フィールドに、ログ電子メールを受信する最初の電子メールアドレスを入力します。

ステップ8:[Send to E-mail Address (2) (Optional)]フィールドに、ログ電子メールを受信する 2番目の電子メールアドレスを入力します(必要に応じて)。

ステップ9:[Send to E-mail Address (3) (Optional)(電子メールアドレスに送信(3)(オプション)))]フィールドに、必要に応じてログ電子メールを受信する3番目の電子メールアドレスを入力します。

E-mail Settings

Log E-mail Configuration	
E-mail Logs:	Enable
Minimum Email Log Severity:	Information Configure Severity
E-mail Server Address:	mail.mailserver.com
E-mail Server Port:	25 (Range: 1 - 65535,
Return E-mail Address:	backup@mailserver.com
Send to E-mail Address (1):	emai@mailserver.com
Send to E-mail Address (2) (Optional):	
Send to E-mail Address (3) (Optional):	
E-mail Encryption (SSL):	Enable
Authentication with SMTP server:	None -
E-mail Authentication Username:	
E-mail Authentication Password:	
E-mail Authentication Test:	Test
Send E-mail Logs by Schedule	
Unit:	Never -
Day:	Sunday -

ステップ10:電子メール暗号化(SSL)の右側で、電子メールを暗号化する**に**[有効**]ボ**ックス をオンにします。

E-mail Settings

Log E-mail Configuration		
E-mail Logs:	🗷 Enable	
Minimum Email Log Severity:	Information	Configure Severity
E-mail Server Address:	mail.mailse	rver.com (
E-mail Server Port:	25	(Range: 1 - 65535,
Return E-mail Address:	backup@ma	ailserver.com (
Send to E-mail Address (1):	emai@mail	server.com (
Send to E-mail Address (2) (Optional):		
Send to E-mail Address (3) (Optional):		
E-mail Encryption (SSL):	🗹 Enable	
Authentication with SMTP server:	None	
E-mail Authentication Username:	LOGIN	
E-mail Authentication Password:	CRAM-MD5	
E-mail Authentication Test:	Test	
Send E-mail Logs by Schedule		
Unit	Never -	
Day:	Sunday	-

ステップ11:[Authentication with SMTP server]ドロップダウンメニューから、電子メールサ ーバが使用する認証のタイプを選択します。

ステップ12:[None]を選択した場合は、ステップ12に進みます。別のオプションを選択した 場合は、[E-mail Authentication Username]フィールドに電子メールアカウントのユーザ名を 、[E-mail Authentication Password]フィールドにアカウントのパスワードを入力します。

Minimum Email Log Severity:	Information Configure Severity
E-mail Server Address:	mail.mailserver.com (
E-mail Server Port:	25 (Range: 1 - 65535,
Return E-mail Address:	backup@mailserver.com (
Send to E-mail Address (1):	email@mailserver.com (
Send to E-mail Address (2) (Optional):	
Send to E-mail Address (3) (Optional):	
E-mail Encryption (SSL):	Enable
Authentication with SMTP server:	LOGIN -
E-mail Authentication Username:	email@mailserver.com
E-mail Authentication Password:	•••••
E-mail Authentication Test:	Test
Send E-mail Logs by Schedule	
Unit:	Never 👻
Day:	Sunday 👻
Time:	12 - AM -
Save Cancel	

ステップ13:[Test]をクリックし**て**、電子メールの接続をすぐにテストします。

Minimum Email Log Severity:	Information Configure Severity
E-mail Server Address:	mail.mailserver.com (
E-mail Server Port:	25 (Range: 1 - 65535,
Return E-mail Address:	backup@mailserver.com (
Send to E-mail Address (1):	email@mailserver.com (
Send to E-mail Address (2) (Optional):	
Send to E-mail Address (3) (Optional):	
E-mail Encryption (SSL):	Enable
Authentication with SMTP server:	LOGIN -
E-mail Authentication Username:	email@mailserver.com
E-mail Authentication Password:	•••••
E-mail Authentication Test:	Test
Send E-mail Logs by Schedule	
Unit:	Never 👻
Day:	Sunday 👻
Time:	12 - AM -
Save Cancel	

ステップ14:[保存]をクリックし**て変更**を保存するか、[キャンセ**ル]をクリック**して変更を破 棄します。

スケジュールによる電子メールログの送信

Minimum Email Log Severity:	Information Configure Severity
E-mail Server Address:	mail.mailserver.com (I
E-mail Server Port:	25 (Range: 1 - 65535,
Return E-mail Address:	backup@mailserver.com (I
Send to E-mail Address (1):	email@mailserver.com (I
Send to E-mail Address (2) (Optional):	
Send to E-mail Address (3) (Optional):	
E-mail Encryption (SSL):	Enable
Authentication with SMTP server:	LOGIN -
E-mail Authentication Username:	email@mailserver.com
E-mail Authentication Password:	•••••
E-mail Authentication Test:	Test
Send E-mail Logs by Schedule	
Unit:	Never -
Day:	
Time:	Weekly
Save Cancel	

ステップ1:[Unit(ユニット)]ドロップダウンメニューから、ログメールを受信する頻度を 選択します。

注:[Never]を選択すると、ログメールは送信されません。

Minimum Email Log Severity:	Information Configure Severity
E-mail Server Address:	mail.mailserver.com (H
E-mail Server Port:	25 (Range: 1 - 65535, I
Return E-mail Address:	backup@mailserver.com (H
Send to E-mail Address (1):	email@mailserver.com (H
Send to E-mail Address (2) (Optional):	
Send to E-mail Address (3) (Optional):	
E-mail Encryption (SSL):	Enable
Authentication with SMTP server:	LOGIN -
E-mail Authentication Username:	email@mailserver.com
E-mail Authentication Password:	•••••
E-mail Authentication Test:	Test
Send E-mail Logs by Schedule	
Unit:	Weekly 👻
Day:	Sunday
Time:	Monday
Save Cancel	Wednesday Thursday Friday Saturday

ステップ2:[weekly]を選択した場合は、[Day]ドロップダウンメニューから電子メールを受信 する曜日を選択します。

Minimum Email Log Severity:	Information Configure Severity
E-mail Server Address:	mail.mailserver.com (
E-mail Server Port:	25 (Range: 1 - 65535,
Return E-mail Address:	backup@mailserver.com (
Send to E-mail Address (1):	email@mailserver.com (
Send to E-mail Address (2) (Optional):	
Send to E-mail Address (3) (Optional):	
E-mail Encryption (SSL):	Enable
Authentication with SMTP server:	LOGIN -
E-mail Authentication Username:	amail@mailserver.com
E-mail Authentication Password:	01 02
E-mail Authentication Test:	03 04 st
Send E-mail Logs by Schedule	06
Unit:	08
Day:	10 esday -
Time:	12 - AM -
Save Cancel	

ステップ3:[weekly]または[daily]を選択した場合は、[Time]ドロップダウンメニューから電子 メールを受信する時刻を選択します。

ステップ4:[保存]をクリック**して変更**を保存するか、[キャンセ**ル]をク**リックして破棄します 。