

Como configurar no bate-papo de reunião para CMS com Skype for Business

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configuração](#)

[Verificar](#)

[Troubleshoot](#)

Introduction

Este documento descreve as etapas necessárias para configurar a interoperabilidade do Meeting Chat for Cisco Meeting Server (CMS) com o Skype for Business.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- configuração geral de CMS
- Interface de programação de aplicativos (API) do CMS

Componentes Utilizados

As informações neste documento têm como base no CMS versão 3.2.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configuração

Etapa 1. Crie um novo **CallProfile** via API.

1. Acesse o CMS via Webadmin e navegue até **Configuration/API/v1/CallProfile**.
2. Crie um novo **CallProfile** e modifique o próximo parâmetro como mostrado na imagem:

bate-papo permitido: verdadeiro

Note: O parâmetro chatAllowed tem as próximas opções disponíveis para serem

configuradas: verdadeiro, falso e indefinido.

[« return to object list](#)

[/api/v1/callProfiles/27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340](#)

Related objects: [/api/v1/callProfiles](#)

Table view


XML view

Object configuration

participantLimit	15
chatAllowed	true

[/api/v1/callProfiles/27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340](#)

participantLimit	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="15"/>	- present
locked	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	▼
recordingMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	▼
streamingMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	▼
passcodeMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	▼
passcodeTimeout	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
gatewayAudioCallOptimization	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	▼
lyncConferenceMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	▼
lockMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	▼
sipRecorderUri	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
sipStreamerUri	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
muteBehavior	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	▼
messageBannerText	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
chatAllowed	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="true"/>	- present
raiseHandEnabled	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	▼



Etapa 2. Atribua o **CallProfile** ao espaço.

1. Abra o Webadmin e navegue até **Configuration/api/v1/coSpaces**.
2. Selecione o espaço necessário para atribuir o **CallProfile** criado na Etapa 1.

CallProfile: 27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340

/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

Related objects: </api/v1/coSpaces>

</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/accessMethods>

</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/coSpaceUsers>


</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/diagnostics>

</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/meetingEntryDetail>


</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/metadata>

Table view


XML view

Object configuration	
name	Oscar
autoGenerated	true
uri	oscar
callId	54321
callLegProfile	127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754
callProfile	27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340 
nonMemberAccess	true
ownerId	d5eae8c8-37bf-4e21-820d-14e471609b5c
ownerJid	Oscar@moismart.local
secret	Xoblx3vFjBX51vD6v0QIxw
numAccessMethods	1

/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

userProvisionedCoSpace	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	GUID (none available)
name	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oscar"/>	- present
uri	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="oscar"/>	(URI user part) - present
secondaryUri	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	(URI user part)
callId	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="54321"/>	- present
cdrTag	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
passcode	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
defaultLayout	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	
tenant	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose"/>
callLegProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754"/>	<input type="button" value="Choose"/> - present
callProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340"/>	<input type="button" value="Choose"/> - present 
callBrandingProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose"/>
dialInSecurityProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose"/>
defaultAccessMethod	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	GUID (none available)
requireCallId	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	
secret	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Xoblx3vFjBX51vD6v0QIxw"/>	- present
regenerateSecret	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	
nonMemberAccess	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="true"/>	- present
ownerJid	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oscar@moismart.local"/>	- present
streamUrl	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	(URL)
ownerAdGuid	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	GUID (none available)
meetingScheduler	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
panePlacementHighestImportance	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
panePlacementSelfPaneMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	
<input type="button" value="Modify"/>			


Note: Se o parâmetro **chatAllowed** estiver configurado para **desdefinir**, o chat não deverá ser exibido ou deverá estar esmaecido.




Verificar

Verifique se a configuração foi aplicada com êxito.

1. Inicie uma chamada para o espaço onde o **CallProfile** é atribuído e envie mensagens aos usuários na conferência.



2. Se toda a configuração estiver correta, as mensagens devem ser exibidas no lado do Skype for Business como mostrado na imagem:



Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.